直接在线看就行

1 新建账号(需要root权限)

• 在/Public目录下有一个Makefile脚本(可以copy仓库下的Makefile)

cd /Public

• 以创建名字为lgq,并配置vnc端口为17为例,执行以下命令创建用户 创建用户以后会切换至新创建得用户,再执行命令开启VNC

make create user name=lgq vnc port=17

• 以创建名字为lgq,并配置vnc端口为17为例,执行以下命令开启VNC

make vnc_config name=lgq vnc_port=17


• 注意: vnc_port不要比/etc/tigervnc/vncserver.users文件里面原来最大的端口号小,主要是因为防火墙的端口范围

2 新建账号以后的一些设置


• 新建账户以后桌面如下




• 打开tweak在里面设置即可



• 其他设置自己灵活发挥



• 设置好以后一般如下



• 右下角四个框框是workplace设置,请自己找一下

3 logout问题



Log Out

不要点logout,这很麻烦。目前只能备份文件,新建账号了

4 update问题(需要root权限)

最好不要update,不确定会不会出问题

5.bashrc (一般是软件环境变量问题)

- 如果发现某些需要的软件安装了但是用不了,请检查一下~/.bashrc文件有没有设置对应的环境变量,可以看看/Public下的.bashrc。
- 如果/Public下的.bashrc没有的话,看一下软件安装目录,结合google或者百度,照猫画虎配置一下。
- 更换软件版本(如果有不同的版本)也是一样,注释掉原来的环境变量,修改成新版本的软件的路径。
- 例如:

108 #vcs 109 #export VCS_HOME=\$Synopsys_Dir/vcs/Q-2020.03-SP2-7 110 export VCS_HOME=\$Synopsys_Dir/vcs/T-2022.06 111 export PATH=\$VCS_HOME/bin:\$PATH


• 修改完成以后source ~/.bashrc

6 VNC端口更换(应该是需要root)

- 可以查看/Public下makefile中vnc_config下的命令, 查看防火墙设置端口。
- 防火墙设置(一篇博客)

7 文件传输或备份问题

• MobaXterm软件 ssh登录服务器(软件使用敬请google或百度)



scp传输(工位网络上传可以达到100MB):scp命令传文件注意scp传去自己账户有权限的目录下,博客是以root用户示范的

• 其他办法敬请google或百度

8连接服务器问题

- 推荐VNC Viewer by RealVNC
 可以不登录,可以直接使用
- Windows下通过VNC Viewer访问Linux服务器 点开直接看4就可以(如何打开像4的界面:上方菜单栏->file->new connection)。
- 其他办法敬请google或百度