# Proceso de instalación

Para instalar el panel de la tienda, solo tenemos que ejecutar "instoreshop.exe"






Al ejecutarlo, nos aparecerá ésta típica pantalla de instalación.

## Proceso de instalación

Aceptamos lo que nos pida el instalador y pulsamos Start para comenzar la instalación.




### Proceso de instalación

Una vez instalado, es necesario reiniciar el ordenador para que tome los cambios.

Ya reiniciado, nos vamos al menú de inicio de Windows y nos tiene que aparecer el directorio *Instore Shop*.


Ésta carpeta contiene un enlace (Panel Shop.html)

Desde ahí, podemos acceder al Panel de la Tienda.



# Configurar una tienda

Al iniciar sesión en una tienda que nunca ha sido configurada nos aparecerá el siguiente panel:



La configuración de la tienda consiste en generar un dominio compuesto de las organizaciones a las que una tienda pertenece.

# Configurar una tienda

Una jerarquía de 6 organizaciones en la que siempre una depende de otra.

entidad → almacén → país → región → provincia → tienda


Vamos seleccionando entre las distintas jerarquías hasta dar con nuestra tienda.

Pulsamos enviar y listo.

La tienda queda configurada y el programa nos envía al menú principal de la tienda.



Estás son todas las secciones que tiene el menú de la tienda. Es posible que una tienda tenga menos opciones de las que se ven aquí y esto, es debido a los privilegios que concede el administrador.



Vamos a entrar en detalle con cada una de ellas.

#### **MUSICA**

Para añadir música a nuestra tienda basta con copiar o arrastrar las carpetas que se quieran reproducir a un directorio llamado *Music*.

El directorio lo podemos encontrar en una de estas rutas:

C:\Program Files (x86)\Instore Shop\Music

C:\Program Files\Instore Shop\Music

Procurar no meter canciones sueltas en el directorio *Music*, ya que el programa solo toma las canciones que vienen en directorios de música.

Lo mejor es crear un listado de canciones, añadirlas a una carpeta y después copiar esa carpeta al directorio *Music*.

Una vez copiadas las carpetas, el reproductor podrá reproducir las canciones.

### **PROGRAMAR MUSICA**

En esta sección se puede hacer una selección de las carpetas de música que va a reproducir la tienda.



Si la tienda no tiene una programación, se irán reproduciendo aleatoriamente las carpetas que tenga en el directorio Music.

# **MENSAJE NORMAL**

Da la posibilidad de enviar un mensaje y se reproduce de manera inmediata.



Mientras un mensaje se esté reproduciendo no se podrá reproducir otro.

### **DOMINIOS**

Se compone de dos partes:

<u>La primera</u>, es una zona donde podemos añadir *dominios extras*, a parte del que ya configuramos cuando iniciamos sesión por primera vez en la tienda.

Al igual que hicimos en la configuración de la tienda, es necesario añadir cada una de las organizaciones de manera jerárquica hasta formar el dominio completo.

Si no es así el sistema no nos dejará añadir un dominio extra.



### **DOMINIOS**

## ¿Para que sirve añadir un dominio extra?

La tienda descarga la publicidad y los mensajes a través de un dominio. Por defecto, se descarga los ficheros que tiene guardados en su dominio principal, aunque, es posible añadirle otros dominios.

Por ejemplo, una tienda que tiene una carnicería, pescadería y frutería. Cada una de ellas sería un dominio distinto con publicidad y mensajes específicos para ellas.

Por tanto, si quisiéramos que nuestra tienda tomara dichos ficheros, solo tendríamos que incluirlos en nuestro panel de dominios.

Si queremos que se baje la publicidad y los mensajes de la frutería, pues añadimos el dominio de frutería y listo, comenzaría a bajarse los ficheros que el administrador ha programado para ella.

### **DOMINIOS**

<u>La segunda parte</u>, es un panel modo informativo en el que mostramos el dominio principal y todos los dominios adicionales.

Dominios Actuales
Dominio Principal: Eroski.Almacen Norte.España.Zaragoza.Zaragoza.ZA-J214  Dominio Secundario: Eroski.Almacen Sur.España.Andalucia.Granada.Sierra Nevada  Reconfigurar

Como podemos ver, hay un botón (*Reconfigurar*) con el que hay que tener cuidado ya que si lo pulsamos restablece la configuración de la tienda y borra tanto el dominio principal como todos los los extras.

Seguidamente, nos devuelve al panel de inicio y nos pide volver a configurarla.

2018 © Copyright TodoStreaming.es

#### **TIENDA**

# Horario de reproducción

Aquí es donde se añade una hora de inicio y fin de reproducción.

La tienda no comenzará a reproducir hasta que la hora actual esté entre el rango de fechas marcado.



#### **TIENDA**

## Estado de la tienda

Panel de estado donde se nos informa del estado de conexión de la tienda (Activada o Desactivada). La desconexión puede darse por diversos motivos:

- Un mes sin conectarse o darse de alta en la tienda
- Tienda desactivada por parte del administrador
- Fallo de conexión con el servidor

Estado de la Tienda

Conexión de la tienda: Activada

#### **TIENDA**

## IP de Servidor

Muestra la IP del servidor interno hacia donde apunta la tienda.



En caso de que la IP de servidor sea cambiada, también tendremos que cambiarla en la tienda. Sino, la tienda quedará sin comunicación con el servidor y no funcionará.