◆ SQL SELECT INTO 语句

SQL CREATE DATABASE 语句 →

SQL INSERT INTO SELECT 语句

通过 SQL, 您可以从一个表复制信息到另一个表。

INSERT INTO SELECT 语句从一个表复制数据,然后把数据插入到一个已存在的表中。

SQL INSERT INTO SELECT 语句

INSERT INTO SELECT 语句从一个表复制数据,然后把数据插入到一个已存在的表中。目标表中任何已存在的行都不会受影响。

SQL INSERT INTO SELECT 语法

我们可以从一个表中复制所有的列插入到另一个已存在的表中:

```
INSERT INTO table2
SELECT * FROM table1;
```

或者我们可以只复制希望的列插入到另一个已存在的表中:

```
INSERT INTO table2
(column_name(s))
SELECT column_name(s)
FROM table1;
```

演示数据库

在本教程中,我们将使用 RUNOOB 样本数据库。

下面是选自 "Websites" 表的数据:

下面是 "apps" APP 的数据:

SQL INSERT INTO SELECT 实例

复制 "apps" 中的数据插入到 "Websites" 中:

实例

INSERT INTO Websites (name, country)
SELECT app_name, country FROM apps;

只复 QQ 的 APP 到 "Websites" 中:

实例

INSERT INTO Websites (name, country)
SELECT app_name, country FROM apps
WHERE id=1;

◆ SQL SELECT INTO 语句

SQL CREATE DATABASE 语句 →



1篇笔记





select into from 和 insert into select 都是用来复制表

两者的主要区别为: select into from 要求目标表不存在,因为在插入时会自动创建;insert into select from 要求目标表存在。

1. 复制表结构及其数据:

create table table_name_new as select * from table_name_old

2. 只复制表结构:

create table table_name_new as select * from table_name_old where 1=2;

或者:

create table table_name_new like table_name_old

3. 只复制表数据:

如果两个表结构一样:

insert into table_name_new select * from table_name_old

如果两个表结构不一样:

insert into table_name_new(column1,column2...) select column1,column2... from table_name_ old

FelixLan 5天前