


Procédure : CREATION ET PARAMETRAGE VM

PROXMOX



Type	Description	Utilisation ...	Utilisation ...	Utilisation ...	Durée de fon...	Utilisation ...	Utilisation ...	Utilisation ...	Etiquettes
qemu	101 (SRV-AD1)				-				
qemu	102 (SRV-AD2)				-				
qemu	103 (SRV-GLPI)				-				
qemu	104 (SRV-ZABBIX)				-				
qemu	105 (SRV-ARTICA)				-				
qemu	106 (SRV-UNIFI)				-				
qemu	107 (SRV-XIVO)				-				
qemu	108 (artica)				-				
qemu	111 (KALI-S4P1)				-				
storage	local (SRVDEPLOY-S4P1)	74.9 %			-				
storage	local-lvm (SRVDEPLOY-S4P1)	55.7 %			-				

-cliquer en haut a droite sur créer une VM

Général :

-VM ID 102 selon la position de votre vm

-Nom : srv-(nom du serveur installer)

-pool ressource sio1

Créer: Machine virtuelle

Général
Système d'exploitation
Système
Disques
Processeur
Mémoire
Réseau
Confirmation

Nœud:
SRVDEPLOY-S4P1

VM ID:
102

Nom:
SRV-AD2

Add to HA:
☐

Pool de ressources:
SIO1

Démarrer à l'amorçage:
☐

Ordonnancement du démarrage et de l'arrêt:
any

Délai de démarrage:
default

Délai d'attente de l'arrêt:
default

Étiquettes

Aucune étiquette
+

? Aide

Avancé ☒

Retour

Suivant

Système d'exploitation :

-stockage en local

-iso : choisir le bon iso qui convient a votre serveur

-type : choisir le bon système d'exploitation tjr selon l'iso

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO)

Stockage: local

Image ISO: fr-fr_windows_server_

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☐ N'utiliser aucun média

Système d'exploitation de l'invité:

Type: Microsoft Windows

Version: 11/2022/2025

☐ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

Avancé ☒

Retour

Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Utiliser une image de média (ISO)

Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local

Type: Microsoft Windows

Image ISO: fr-fr_windows_server_

Version: 11/2022/2025

Utiliser le lecteur CD/DVD

N'utiliser aucun média

Nom	For...	Taille
26100.1742.240906-0331.ge_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso	iso	6.04 Go
artica-full-4.50.000000.debian12-amd64.dvd.iso	iso	1.95 Go
debian-11.11.0-amd64-netinst.iso	iso	408.94 Mo
debian-12.13.0-amd64-netinst.iso	iso	708.84 Mo
debian-13.3.0-amd64-netinst.iso	iso	790.63 Mo
DEBIAN13Sio1.iso	iso	790.63 Mo
fr-fr_windows_server_2025_x64_dvd_bd6be507.iso	iso	6.03 Go
ISO_ARTICA.iso	iso	1.17 Go
kali-linux-2025.3-installer-amd64__1_.iso	iso	4.60 Go
kali-linux-2026.1-installer-amd64.iso	iso	4.73 Go
proxmox-ve_9.1-1.iso	iso	1.83 Go

Avancé

Retour

Suivant

Système :

-Tout laisser par défaut

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Carte graphique: Par défaut

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: Par défaut (i440fx)

Agent QEMU: ☐

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS)

Ajouter un module TPM: ☐

Aide

Avancé ☒

Retour

Suivant

Disque :

-Bus/périphérique : choisir sata

-Stockage : local VM

-Taille du disque : 80 (dépend des recommandation du prof tout dépend de votre iso et l'utilisation)

-cocher avancer et ssd émulation

Créer: Machine virtuelle

Général
Système d'exploitation
Système
Disques
Processeur
Mémoire
Réseau
Confirmation

sata0

Disque

Bande passante

Bus/périphérique: SATA
0
Cache: Par défaut (Aucun ca

Stockage: local-lvm
Abandonner:

Taille du disque (Gio): 80
IO thread:

Format: Image disque brute (

Émulation de SSD:
En lecture seule:

Sauvegarde:
Passer la réplication:
E-S asynchrones: Par défaut (io_uring)

Ajouter
Importer

Avancé
Retour
Suivant

Processeur :

- choisir le support de processeur
- choisir le nombre de cœur
- toujours (selon la recommandation de votre prof tout dépend de votre iso et l'utilisation)

Créer: Machine virtuelle

Général
Système d'exploitation
Système
Disques
Processeur
Mémoire
Réseau
Confirmation

Supports de processeur:
1
Type:
x86-64-v2-AES

Cœurs:
2
Total de cœurs:
2

Processeurs virtuels:
2
Unités processeur:
100

Limite d'utilisation processeur:
illimité
Activer NUMA:
☐

Affinité processeur:
Tous les cœurs

Extra CPU Flags:

Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	nested-virt	Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. For Windows, use a CPU model similar to the host, with the same vendor!
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs.

Aide

Avancé ☒
Retour
Suivant

Mémoire

- Choisir le nombre de giga de mémoire l'écrire en MO Exemple 1go=1024mo (mémoire RAM)

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Mémoire (MiB):

8192

Mémoire minimale (MiB):

8192

Partages:

Par défaut (1000)

Élasticité mémoire (ballooning):

☒

Allow KSM:

☒

Aide

Avancé ☒

Retour

Suivant

Réseau :

-pont(bridge) (vmbrSIO1) Le pont (bridge) sert à connecter ta machine virtuelle directement au réseau local

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge):

Modèle:

Étiquette de VLAN:

Adresse MAC:

Pare-feu: ☒

Déconnecter: ☐

Limite de débit (MB/s):

MTU:

Multiqueue:

 Aide

Avancé ☒

Retour

Suivant