

다잇쌔 사용설명서

수업에서 바로 쓰는 법 · 버전 0.40.5 · 설치는 '0. 먼저 읽어주세요' 를 보세요

다잇쌔는 무엇을 해 주나요

교실에서 브라우저로 수업할 때 필요한 것들을 한곳에 모았습니다 — 화면 크게 보여 주기 · 화면 조각 붙여 두기 · 화면 캡처 · 화면 녹화 · 빠른 메모 · 북마크 · 프로필 잠금 · 타이머와 뽐기.

모두 이 컴퓨터 안에서만 돌아갑니다. 서버도 회원가입도 없고, 캡처한 그림이나 녹화한 영상이 밖으로 나가는 길이 없습니다(메모·북마크만 Chrome 계정 동기화를 쓸 수 있습니다).

시작하기 — 두 가지만 기억하세요

1. **사이드바**: Chrome 툴바의 * **다잇쌔** 아이콘을 누르면 오른쪽에 열립니다. 모든 기능이 여기 있습니다. (탭 다섯 개: **빠른 메모 · 북마크 · 캡처 · 발표 · 유틸리티**)
2. **도크**: 사이드바 맨 위의 단추 줄입니다. 자주 쓰는 11가지를 한 번에 누릅니다.  를 누르면 **도크만 따로 떼서** 사이드바를 닫고도 쓸 수 있습니다.

▶ ■ 발표 시작·종료

화면을 크게 보여 줍니다

◎ 집중 모드

마우스 주변만 밝게

⌵ 화면 조각

잘라서 화면에 붙여 둡니다

○ 클릭 통과

붙여 둔 핀을 유리처럼

✕ 핀 모두 닫기

붙여 둔 것 정리

🗑 도크만 띄우기

사이드바 없이 쓰기

1. 화면을 크게 보여 주기 (발표)

교과서 글씨나 작은 그림을 뒤에 앉은 학생도 보게 합니다. **발표 도우미 앱**이 필요합니다.

- 켜기: 도크  또는 발표 탭의 **발표 시작**. 끄기는  또는 **Esc** .
- 배율: **Ctrl + Alt** (맥은 **^ ⌘**) 를 누른 채 **마우스 휠**. 1~4배.

- **집중 모드:** 마우스 주변만 밝고 나머지는 어둡고 흐리게. 도크  또는 `Ctrl + Alt + F` . 어둡기·흐림·동그라미 크기·색은 발표 탭에서 조절합니다.
- 모니터가 여러 대면 **마우스가 있는 모니터**가 확대됩니다.

2. 화면 조각 붙여 두기 (핀)

화면의 한 부분을 잘라 **늘 위에 뜨는 카드**로 붙여 둡니다. 페이지를 넘겨도, 다른 앱으로 가도 그대로 남아 앞 장과 견주며 설명할 때 좋습니다.

- 만들기: 도크  또는 `Ctrl + Alt + S` → 끌어서 고르기. 클립보드의 그림·글은 `Ctrl + Alt + V` .
- 핀 다루기: **끌어서 이동**, **휠 크기**, `Ctrl + 휠` 투명도, **두 번 누르기** 접기, **오른쪽 클릭** 전체 메뉴(그리기·잘라내기·복사·저장·회전·뒤집기), `Esc` 그 핀만 닫기.
- **클릭 통과:** 핀을 유리처럼 만들어 그 자리의 버튼을 그대로 누를 수 있습니다. 컨 뒤에는 핀 위에서 **휠로 투명도**를 바꿀 수 있고, 해제는 도크  · 앱 메뉴 · `Ctrl + Alt + T` .
- 핀은 **화면 녹화에 담깁니다**. 녹화하면서 붙여 둔 자료를 함께 보여 줄 수 있습니다.

3. 화면 캡처 (사진)

사이드바 **캡처** 탭입니다. 저장 방식(**편집기로 열기 / 폴더 저장 / 클립보드 복사 / 둘 다**)을 먼저 고르고 쓰세요.

단추	무엇을 찍나	쓸 때
보이는 부분	지금 보이는 웹페이지 화면	가장 빠름
전체 페이지	스크롤해서 끝까지 이어 붙임	긴 글·표 전체
선택 영역	끌어 고른 곳. 발표 도우미 앱이 있으면 화면 전체 (다른 앱·다른 모니터도, 폴더 저장 + 복사), 없으면 이 탭 안. 단추 아래에 지금 어느 쪽인지 적혀 있습니다	일부만 · 한글 ·PPT 화면
잠시 뒤 보이는 부분	3·5·10초 뒤(화면에서 3-2-1 을 셉니다)	메뉴 펼친 모습
글자 뽑기	고른 곳의 글자를 읽어 글로	그림 속 글 옮기기

화면 · 창 통 고른 화면 하나 · 창 하나 · 탭 하나를 통째로(앱 없이 됨)
째로 찍기

바탕화면째로

- 편집기에서는 자르기·네모·화살표·펜·글자·모자이크·번호를 더하고 **PNG·JPG·PDF·인쇄·복사**로 내보냅니다.
- 찍을 때 **사이드바가 저절로 닫힙니다**(사이드바가 열려 있으면 페이지가 좁게 찍힙니다). 결과는 페이지 위에 잠깐 알려 주고, 사이드바는 확장 아이콘이나 도크의  로 다시 엽니다.
- 저장 위치: **바탕화면 > 캡처이미지** 폴더.

4. 화면 녹화 (영상)

캡처 탭 아래 **영상** 칸입니다. 무엇을 담을지 먼저 고릅니다.

방식	담기는 것	카메라
전체 화면	화면 전체 · 다른 앱 창 · Chrome 탭 (고르기 창에서 선택)	화면에 동그란 내 모습이 뜨고 그대로 담깁니다
이 탭	지금 보고 있는 웹페이지와 그 소리	화면에도 보이고, 영상 안에도 동그랗게 담깁니다
선택 영역	페이지에서 끌어 고른 곳만	쓰지 않습니다
카메라만	내 모습만	—

- 시작하면 **3-2-1** 을 세고(초는 설정에서), 그 숫자는 영상에 담기지 않습니다.
- 녹화 중에는 **작은 알약 모양 표시기**가 뜹니다 — 지난 시간 · 일시 정지 · 멈추고 저장 · 취소. 끌어서 옮길 수 있고 **이 창은 영상에 담기지 않습니다**. 녹화 창(초록 창)은 저절로 내려갑니다.
- 끝나면 미리 보기가 뜨고 **내려받기 폴더에 저장**을 누르면 MP4(또는 WebM)로 저장됩니다.
- 마이크·소리·해상도(720p~4K)·최대 길이는 **더 보기**에서 정합니다.

Chrome 이 보호하는 페이지는 담을 수 없습니다 — 새 탭, `chrome://` 설정, 확장 프로그램 관리, 웹 스토어. 그 화면에서는 '**전체 화면**' 으로 녹화하세요.

캡처는 막힌 화면에서도 됩니다 — 주소 없는 창(`about:blank`)·새 탭·설정처럼 확장이 바로 찍지 못하는 화면이면 작

은 창이 떠서 **'화면 고르기'** 로 그 탭이나 화면을 골라 찍고, 선택 영역은 편집기에서 자릅니다. 발표 도우미 앱이 있으면 선택 영역은 앱이 화면에서 바로 고릅니다(다른 앱·다른 모니터도).

5. 메모 · 북마크 · 잠금 · 유틸리티

- **빠른 메모:** 여러 개를 제목으로 골라 씁니다. 같은 Google 계정의 다른 컴퓨터와 동기화됩니다. **복사·캡처 자동 가져오기** 를 켜면 복사한 그림이 메모에 붙습니다.
- **북마크:** 폴더로 정리하는 이 확장만의 목록입니다. 백업 내보내기·가져오기가 있습니다.
- **PIN 없이 쓰기(게스트):** 혼자 쓰는 컴퓨터라면 첫 화면에서 **PIN 없이 바로 쓰기 · 게스트** 를 누르세요. 잠금 기능이 모두 빠지고 PIN 을 물어보지 않습니다. 나중에 **프로필 설정 → 잠금 PIN** 에서 PIN 을 만들면 잠금을 쓸 수 있고, 거꾸로 PIN 을 없애 게스트로 바꿀 수도 있습니다(지금 PIN 필요).
- **프로필 잠금:** 도크의  를 누르면 PIN 을 넣어야 다시 씁니다. 자리를 비울 때 자동 잠금도 됩니다. 잠금 화면 아래에 **왜 잠겼는지**(Chrome 을 다시 켜서 · 화면 잠금에서 돌아와서 · 한동안 쓰지 않아서 · 잠금 단추 · 단축 키)가 적혀 있으니, 원하지 않는 잠금이면 그 설정을 끄세요. 잠금 단축키는 처음에는 비어 있고 **chrome://extensions/shortcuts** 에서 정할 수 있습니다.

PIN 을 잊으면 확장 설정을 초기화해야 합니다. 이 컴퓨터에만 저장되고 어디로도 보내지 않습니다.

- **유틸리티:** 수업 타이머 · 이름 뽑기 · 수업 시보 · 화면 글꼴 바꾸기.
- **전체 백업 · 복원:** 메모·북마크·설정을 파일 하나로 저장했다가 다른 컴퓨터나 다른 Google 계정에서 불러옵니다(아래 6번).

6. 다른 컴퓨터 · 다른 Google 계정으로 옮기기 (백업과 복원)

같은 Google 계정이면 메모와 북마크가 알아서 따라옵니다. **계정이 다르거나**(학교 계정 ↔ 개인 계정), 설정까지 통째로 옮기고 싶을 때, 또는 **만일을 대비해 보관**하고 싶을 때 백업 파일을 씁니다. 맥과 윈도우 사이도 됩니다.

백업 만들기

1. 도크의  (설정)을 누르고 맨 아래 **전체 백업 · 복원**으로 내려갑니다.
2. **백업 암호로 파일 잠그기**를 켜 둔 채(권장) 암호를 두 번 넣습니다. **8자 이상**으로 정하세요.

3. **전체 백업 만들기**를 누르면 `다잇쌔-백업-날짜.json` 이 내려받기 폴더에 저장됩니다. 파일을 만든 뒤 바로 다시 열어 확인까지 하므로, 저장됐다는 안내가 나오면 믿어도 됩니다.

백업 암호를 잊으면 파일을 열 수 없습니다. 이 암호는 어디에도 저장하지 않아서 저도 되찾아 드릴 수 없어요. 수첩이나 비밀번호 관리자에 적어 두세요.

무엇이 담기나요	설명
메모	모든 메모(동기화되지 못한 긴 메모 포함)와 붙여 둔 그림의 작은 미리보기
북마크	북마크와 폴더
설정	화면 글꼴, 캡처·녹화 옵션, 발표 조절값, 단축키, 잠금 옵션
수업 도구	수업 시보(종 시각), 알람 소리, 모둠 점수
잠금 PIN	암호를 건 백업에만 담깁니다. 새 컴퓨터에서 PIN 을 다시 정하지 않아도 같은 PIN 으로 열립니다

이 컴퓨터에서만 뜻이 있는 것(카메라·마이크 번호, 도크 창 자리, 실행 중인 타이머)과, 바탕화면 **캡처이미지** 폴더의 그림 파일은 담기지 않습니다. 그림 파일은 폴더째 직접 복사해 옮기세요. 암호를 끄고 저장하면 메모와 북마크가 그대로 읽히는 파일이 되고 잠금 PIN 은 담기지 않습니다.

복원하기

처음 설치한 새 컴퓨터라면 PIN 을 만드는 첫 화면에서 **이미 백업이 있어요** · **백업에서 복원** 을 누르고 파일을 고른 뒤 암호를 넣으세요. PIN 을 다시 정하지 않아도 바로 쓸 수 있고, 같은 PIN 으로 잠금이 풀립니다.

이미 쓰고 있는 컴퓨터라면 설정의 **백업 파일 불러오기**에서 파일을 고르고, 가져올 항목에 체크한 뒤 **복원하기**를 누릅니다. 다 끝나면 화면이 다시 열리면서 무엇을 가져왔는지 알려 줍니다.

- **지금 있는 것은 지우거나 덮어쓰지 않습니다.** 없는 메모·북마크만 더합니다.
- 같은 메모인데 **내용이 다르면** '제목 (백업)' 이라는 **사본**으로 따로 넣습니다. 어느 쪽을 쓸지는 직접 고르세요.
- 같은 파일을 **여러 번 불러와도 늘어나지 않습니다.** 중간에 실수로 한 번 더 눌러도 괜찮습니다.
- **잠금 PIN 바꾸기**는 이미 PIN 이 있는 컴퓨터에서는 기본으로 꺼져 있습니다. 켜면 **지금 이 컴퓨터의 PIN** 을 한번 더 물어봅니다.
- 북마크는 Chrome 동기화 한 칸(약 8KB)에 들어가는 만큼만 담깁니다. 넘치면 몇 개를 못 넣었는지 알려 주니, 안 쓰는 것을 정리하고 다시 불러오세요.

7. 단축키

발표 도우미 앱이 듣는 단축키입니다. 맥과 윈도우를 따로 정할 수 있고, 발표 탭의 단축키 안내 · 바꾸기 에서 바꿉니다.

하는 일	맥 기본	윈도우 기본
발표 시작·종료	<code>⌘P</code>	<code>Ctrl+Alt+P</code>
집중 모드	<code>⌘F</code>	<code>Ctrl+Alt+F</code>
화면 조각 잘라 붙이기	<code>⌘S</code>	<code>Ctrl+Alt+S</code>
클립보드 붙이기	<code>⌘V</code>	<code>Ctrl+Alt+V</code>
핀 모두 닫기	<code>⌘D</code>	<code>Ctrl+Alt+D</code>
클릭 통과 켜기·끄기	<code>⌘T</code>	<code>Ctrl+Alt+T</code>

캡처 단축키는 Chrome 쪽에서 정합니다 — 캡처 탭의 캡처 단축키 정하기 를 누르면 그 화면이 열립니다.

8. 이럴 때는

녹화 고르기 창에서 ‘전체 화면·창’ 이 흐리게 나옵니다 (맥)

맥이 **Chrome** 에게 화면 기록을 아직 허락하지 않은 것입니다. 녹화 창의 시스템 설정 열기 를 누르고 개인정보 보호 및 보안 → 화면 및 시스템 오디오 녹음 → Google Chrome 을 켜 뒤 Chrome 을 완전히 껐다 켜세요.

발표·핀 단추가 “발표 도우미에 연결하지 못했습니다” 라고 합니다

앱이 설치·등록되지 않았습니다. 설치 안내문의 2·3단계를 다시 해 주세요. 윈도우는 앱 폴더의 `Check.cmd` 를 실행하면 무엇이 빠졌는지 알려 줍니다.

사이드바가 사라졌습니다

캡처·녹화할 때 저절로 닫힙니다. 확장 아이콘(*)을 다시 누르거나, 따로 띄운 도크의  를 누르세요.

녹화 영상에 카메라가 안 보입니다

선택 영역 녹화는 카메라를 쓰지 않습니다. 다른 방식이라면 카메라 칸이 켜져 있는지, 그리고 맥에서는 **다있쌔 발표 도우미** 에 카메라 권한을 허락했는지 확인하세요(메뉴 막대 → **녹화 카메라 창 미리 보기** 로 미리 허락할 수 있습니다).

캡처가 “이 탭은 캡처할 수 없습니다” 라고 합니다

새 탭·설정·확장 프로그램 관리·웹 스토어는 Chrome 이 막아 둔 화면입니다. 일반 웹페이지에서 하거나 **화면 영역 · 전체 화면** 을 쓰세요.

백업 파일이 “암호가 맞지 않거나 파일이 손상되었습니다” 라고 합니다

대부분 **암호를 잘못 넣은 것**입니다. 대소문자와 띄어쓰기, 한/영 상태를 확인하세요. 암호를 잃어버렸다면 그 파일은 열 수 없습니다. 그래서 **암호 없는 백업**도 하나 따로 만들어 두면 안전합니다(잠금 PIN 은 빠집니다). 파일이 중간에 잘렸거나 고쳐졌다면 같은 이유로 열리지 않습니다.

복원했는데 일부 메모·북마크가 동기화되지 않습니다

Chrome 동기화에는 **한 번에 쓸 수 있는 양과 횟수 제한**이 있습니다. 메모가 많으면 일부가 잠시 기다렸다가 **1분마다 자동으로** 올라갑니다. 5,500바이트(한글 약 1,800자)보다 긴 메모는 동기화되지 않고 **이 컴퓨터에만** 남습니다. 그래도 목록에는 모두 보입니다.

업데이트했는데 예전처럼 동작합니다

`chrome://extensions` 에서 다있쌔의 **새로고침**을 누르세요. 그래도 그러면 Chrome 을 꺾다 컵니다. 앱도 새 버전을 설치했는지 확인하세요(맥은 설치 스크립트, 윈도우는 `Install.cmd`).

9. 내 자료는 어디에 있나요

무엇	어디에	동기화
캡처한 그림	바탕화면 > 캡처이미지	안 함
녹화한 영상	내려받기 폴더	안 함
빠른 메모 · 북마크	Chrome 확장 저장소	같은 Google 계정과 동기화

프로필 PIN · 설정	이 컴퓨터에만	안 함
백업 파일	내려받기 폴더(직접 만들 때만)	안 함 — 만든 파일은 직접 옮깁니다

확장에는 밖으로 자료를 보내는 코드가 없습니다(네트워크 호출 0건). 발표 도우미 앱도 마찬가지입니다.

다잇쌔 · 버전 0.40.5 · 만든이 다잇쌔 로디
설치는 **0. 먼저 읽어주세요**, 쓰는 법은 이 문서입니다. 사이드바 아래쪽에도 같은 안내가 있습니다.