

UNIDAD 4 | PRÁCTICA 6 | ASO

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX

SAMBA DOMAIN CONTROLLER

CREACIÓN Y ACCESO DE USUARIOS	2
PASO 1 CREAR USUARIO CON SAMBA-TOOL	2
ACCESO AL SAMBA-DC DESDE UN WINDOWS CLIENTE	2
PASO 1 CONFIGURACIÓN DE DNS Y COMPROBACIÓN	2
PASO 2 AÑADIR CLIENTE AL ACTIVE DIRECTORY CON POWERSHELL.....	3
PASO 3 COMPROBAR USUARIOS	4
DESCARGAR Y ACTIVAR LA APLICACIÓN RSAT	4
DESCARGA DE CARACTERÍSTICAS OPCIONALES	4
COMPROBACIÓN DE CARACTERÍSTICAS OPCIONALES.....	5



CREACIÓN Y ACCESO DE USUARIOS

PASO 1 CREAR USUARIO CON SAMBA-TOOL

-Creamos el nuevo usuario en Samba.

```
root@javier:~# samba-tool user create javi
New Password:
Retype Password:
```


-Comprobamos los usuarios de Samba.

```
root@javier:~# sudo samba-tool user list
krbtgt
Administrator
javi
Guest
root@javier:~#
```

ACCESO AL SAMBA-DC DESDE UN WINDOWS CLIENTE

PASO 1 CONFIGURACIÓN DE DNS Y COMPROBACIÓN

-En primer lugar, accedemos a nuestro nuevo Windows Cliente, el cual se encuentra conectado a la misma red que nuestro Server, le añadimos una IP estática e indicamos que el servidor DNS sea nuestro servidor Ubuntu.



-A continuación, abrimos un terminal PowerShell y comprobamos como se ve en la imagen que el DNS ha sido correctamente configurado y hacemos ping al dominio para comprobar que todo funciona de manera correcta.

```
PS C:\Users\usuario> Get-DnsClientServerAddress

InterfaceAlias      Interface Index Address ServerAddresses
-----
Ethernet            13 IPv4 {192.168.7.6}
Ethernet            13 IPv6 {}
Loopback Pseudo-Interface 1 1 IPv4 {}
Loopback Pseudo-Interface 1 1 IPv6 {}

PS C:\Users\usuario> ping javier.aso.local

Haciendo ping a javier.aso.local [192.168.7.6] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.7.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.7.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.7.6:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
PS C:\Users\usuario> ping aso.local

Haciendo ping a aso.local [192.168.7.6] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.7.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.7.6: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.7.6:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
PS C:\Users\usuario>
```


PASO 2 AÑADIR CLIENTE AL ACTIVE DIRECTORY CON POWERSHELL

Ahora procedemos a añadir el Cliente al Controlador de Dominio a través de Powershell, por lo que añadiremos Windows 10.

```
PS C:\Users\usuario> Add-Computer -DomainName "aso.local" -Restart


cmdlet Add-Computer en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
Credential
```

-Una vez introducido el comando se nos abrirá la siguiente ventana emergente en la que deberemos introducir el usuario Administrator y su contraseña para poder añadir el Windows 10 al Controlador de dominio.




PASO 3 COMPROBAR USUARIOS

-Siguiendo con la práctica nos logeamos como Administrator en W10.



-Una vez accedemos nos dirigimos al Explorador de Archivos y dentro de disco local C: la carpeta Usuarios nos permitirá visualizar nuestros usuarios del dominio aso.



DESCARGAR Y ACTIVAR LA APLICACIÓN RSAT

DESCARGA DE CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

-Accedemos al apartado Configuración del sistema, Características Opcionales y Añadiremos las siguientes características todas pertenecientes a la aplicación RSAT.



COMPROBACIÓN DE CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

-Comprobamos que todas se han descargado e instalado correctamente.



-Lo podemos visualizar también accediendo al apartado Herramientas del Administrador del Servidor, donde podemos ver que aparecen todas las funcionalidades de Active Directory instaladas para ser usadas.

