

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON SFTP

`SFTP [USER@]HOST`

EJEMPLO: `SFTP REMOTEUSER@REMOTEHOST`

COMANDOS EN SFTP:

-

`HELP`: LISTA COMANDOS

- `BYE`: SALIR

- `CD PATH`: CAMBIAR DIRECTORIO REMOTO

- `LCD PATH`: CAMBIAR DIRECTORIO LOCAL

- `PUT ARCHIVO`: CARGAR ARCHIVO

- `GET ARCHIVO`: DESCARGAR ARCHIVO

- `MKDIR NOMBRE\_DIRECTORIO`: CREAR DIRECTORIO REMOTO

- `RMDIR NOMBRE\_DIRECTORIO`: ELIMINAR DIRECTORIO REMOTO

- `LS`: LISTAR ARCHIVOS REMOTOS

- `LPWD`: MOSTRAR DIR LOCAL

- `PWD`: MOSTRAR DIR REMOTO

EJEMPLO DE USO:

SFTP REMOTEUSER@REMOTEHOST

SFTP> MKDIR HOSTBACKUP

SFTP> CD HOSTBACKUP

SFTP> PUT /ETC/HOSTS

SFTP> GET /ETC/YUM.CONF

SFTP> EXIT

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON RSYNC

`RSYNC [OPCIONES] ORIGEN DESTINO`

OPCIONES:

- **`-V`: VERBOSE**
- **`-A`: MODO ARCHIVO**
- **`-N`: SIMULACRO**
- **`-H`: CONSERVAR ENLACES DUROS**
- **`-A`: CONSERVAR ACL**
- **`-X`: CONSERVAR CONTEXTOS SELINUX**

EJEMPLO DE SINCRONIZACIÓN:

```
RSYNC -AV /VAR/LOG/ HOSTA:/TMP  
RSYNC -AV HOSTA:/VAR/LOG /TMP
```

IMPORTANCIA DE LA BARRA:

- **CON BARRA (`/VAR/LOG/`): SOLO CONTENIDO**
- **SIN BARRA (`/VAR/LOG`): DIRECTORIO COMPLETO**