Winlator es una app para Android que crea un “contenedor/emulación” para ejecutar aplicaciones de Windows (x86/x64) sobre dispositivos Android. https://winlator.org/.

Pasos básicos para su utilización.

1) Bajar el simulador blue en el celular, normalmente en carpeta Descargas o Download ahí realizar la descompresión opción "extraer".

2) Se deberá bajar del sitio web https://winlator.org/ el emulador Windows y luego ejecutar en el celular. (leer los requerimientos de versión android necesaria)

3) Una vez ejecutado winlator se va ha crear el contenedor automáticamente se recomienda configurarle la opción de **Screen Size 854X480(16:9).**

4) Podrá buscar en la carpeta "download" o "descargas", normalmente winlator la suma como unidad por ejemplo D:

5) Luego ejecutar el archivo blue.exe.

Algunas consideraciones:

-El puntero del mouse se mueve con el dedo, también se puede mover la ventana llevando el puntero a la barra superior (se pondrá azul) y con ambos dedos podrá tomar la ventana por ejemplo de la blue y acomodarla sin problemas.

-Puede guardar y crear archivos de la blue como si estuviera en un computador.

-Si quiere el teclado tiene que ir al borde derecho del celular y mover el dedo hacia el centro de pantalla, aparece menú contextual en esa opción "<" aparecerá un menú de winlator opción "keyboard". También puede ejecutar la opción "Toggle Fullscreen". para ampliar pantalla.

Fotos del emulador

winlator.org

Winlator

Home | Download | Donate | About

Welcome to the official Winlator website

Winlator is an Android application that lets you to run Windows (x86_64) applications with Wine and Box86/Box64.

I am immensely grateful to ptitSeb and the Wine developers, who developed the Windows compatibility layer (x86_64). Without the constant dedication to Box86/Box64 by ptitSeb and as well as the constant improvements to Wine by its developers, this project would never have been possible.

Download the latest version

DOWNLOAD

Credits and Third-party apps

- GLIBC Patches by Termux Pacman




16:33
Winlator
Shortcuts
Containers
Input Controls
Settings
About
16:33
Edit Container
Name
Container-1
Screen Size
854x480 (16:9)
Graphics Driver
Vortek (Universal)
DX Wrapper
DXVK
Audio Driver
ALSA
Show FPS
WINE CONFIGURATION
WIN COMPONENTS
Desktop
Theme
Light
Background
Image
System Font
Tahoma
DPI (Font Size)
96 dpi


12:13
Winlator
Keyboard
Input Controls
Toggle Fullscreen
Task Manager
Active Windows

emu8086
1 2 3 4 5 6 7 8 9
q w e r t y u i o
a s d f g h j k l ñ
z x c v b n m
!#1 , ES(US) ES(US) .


Simulador de la Blue
File Edit View Help
Up Copy Cut Paste Delete New Folder New File
Computer D: Simulador de la Blue
Search Simulador de la Blue
Desktop
Documents
Computer
C:
D:
E:
X:
Z:
Name Type Size Date
Blue.exe Application 198.00 KB 05/28/2004 23:42
1 Items
Start Simulador de la Blue


Archivo Opciones Ayuda
DIREC. BINARIO OCTAL HEX. DECIMAL OPCODE
0000 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0001 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0002 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0003 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0004 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0005 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0006 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0007 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0010 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0011 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0012 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0013 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0014 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0015 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0016 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
0017 0 000 000 000 000 000 000000 0000 0 HLT 0000
Panel
Start Examine
Stop Deposit
Load PC Reset
LED:
SWR:
Cargar Switch
Extras
Velocidad (ms): 1
Paso
Pulso Reloj
Formato para Guardar
1 Octal
2 Hexadecimal
3 Binario
4 Ensamblador + Octal
5 Ensamblador + Hexad.
6 Ensamblador + Binario
Ensamblar
Unidad de Control (CU)
MAR: 000 000 000 000 0000 000
PC: 000 000 000 000 0000 000
IR: 0 000 000 000 000 000 000000 0000
MBR: 0 000 000 000 000 000 000000 0000
INST:
Unidad Aritmética y Lógica (ALU)
AC: 0 000 000 000 000 000 000000 0000
Y: 0 000 000 000 000 000 000000 0000
Z: 0 000 000 000 000 000 000000 0000
ALU: