

# Instal·lació d'un servidor FTP

## Introducció

En la següent pràctica instal·larem un servidor FTP anomenat ProFTPD, i el configurarem per tal que tingui un mínim de seguretat sense perdre funcionalitat.

Per fer aquesta pràctica es recomana la utilització una màquina virtual Ubuntu LTS.

Feu captures de cada pas

## Pasos previs

Actualitzar el programari de la màquina virtual:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

Així estem segurs de no tenir versions obsoletes del programari que siguin incompatibles amb la darrera versió del servidor ftp.

## Instal·lació

Com qualsevol programa en Ubuntu es pot instal·lar amb el gestor de paquets apt

```
sudo apt install proftpd
```

## Configuració

Durant la instal·lació ens preguntarà si executar-ho des de inetd o independent (standalone). Per a una instal·lació amb molt de trànsit i moltes connexions triarem independent.

Inicia el servidor amb `service proftpd start` o també `systemctl start proftpd.service`

Fes que es posi en marxa automàticament a l'inici del sistema:

```
systemctl enable proftpd
```

```
systemctl enable proftpd.service
```

## Arxiu principal de configuració

L'arxiu principal de configuració és el `/etc/proftpd/proftpd.conf`

Modifica el `DefaultRoot` per que apunti a `/var/ftp/proftpd_home`

Crea la carpeta anterior

Modifica `ServerName` per que sigui `daw2_ftp`

Afegeix la directiva `AccessGrantMsg` i dona-li de valor el missatge de benvinguda que vulguis

Afegeix la directiva `AccessDenyMsg` i fes el mateix amb el missatge de denegació d'accés.

Reinicia el servidor per que tinguin efecte els canvis

```
sudo /etc/init.d/proftpd restart
```

## Primera comprovació

Connectat amb el FileZilla des de la màquina virtual a 127.0.0.1 i mira que funcioni

Una vegada aconseguit connectat des de la màquina física a la IP de la virtual i comprova que funciona

## Usuaris

Proftpd utilitza per defecte els usuaris del sistema.

Per tal de controlar l'accés dels usuaris s'utilitza la directiva:

```
<Limit LOGIN>
```

```
</Limit>
```

I dintre admet

`AllowUser`: Permet un usuari específic

`DenyUser`: Bloqueja un usuari específic

`DenyAll`: Bloqueja a tots els usuaris menys als especificats amb `AllowUser`

`AllowAll`: Permet usuaris com «anonymous» es connecten

Bloqueja l'accés als usuaris per defecte i permet l'accés a l'usuari `userdaw2` que has de crear prèviament.

Comprova que es pot connectar `userdaw2`

## Logs

Una de les tasques més importants d'un administrador és fer un seguiment de les connexions que es produeixen al sistema i revisar que no hi hagi cap de no autoritzada (intents d'accés per força bruta, etc.)

L'arxiu de log principal del ftp és `/var/log/proftpd/proftpd.log`

Revisa'l per veure els teus accessos

Per veure qui està connectat en un moment donat podem usar `ftpwho` i també `ftptop`

## Configuració més segura

Una forma de assegurar la configuració del servidor és utilitzant FTPES o FTP Explícit que permet la connexió al port 21 i abans de autenticar-se afegeix una capa TLS.

Per a configurar aquesta característica cal crear un certificat RSA

Primer s'ha de descomentar la part del include `/etc/proftpd/tls.conf`

Després s'ha de crear el certificat amb `proftpd-gencert`

Després s'ha d'editar el fitxer `tls.conf` per assegurar-se que està configurat d'acord amb el nostre servidor.

Ajusta els valors de `tls.conf` i fes que funcioni el servidor amb la clau RSA.

Comprova que et pots connectar des de la màquina física.