

格式通安装使用手册

1 . 软件简介

格式通是一款离线批量 Word 排版工具，支持选择 .doc / .docx 文件或文件夹，套用模板，批量输出 DOCX、PDF 和 ZIP 结果包。

适用场景：

- Windows 办公电脑：优先使用 WPS / Microsoft Office 转换引擎。
- 华为 Windows 电脑：使用 Windows x64 安装包或绿色版。
- 华为统信 UOS / ARM64：需在目标设备本机构建 Linux ARM64 版本，并优先使用 headless。

2 . 安装包与绿色版

Windows 安装包路径：

```
release/windows-x64/格式通_1.0.0_x64-setup.exe
```

Windows 绿色版路径：

```
release/windows-x64/格式通.exe
```

```
release/windows-x64/word-batch-sidecar.exe
```

华为 Windows x64 绿色版路径：

```
release/huawei-windows-x64/格式通_1.0.0_x64-setup.exe
```

```
release/huawei-windows-x64/格式通.exe
```

```
release/huawei-windows-x64/word-batch-sidecar.exe
```

绿色版必须保持两个 exe 在同一目录内，不要只复制主程序。

3 . Windows 安装与启动

- 1 . 双击 格式通_1.0.0_x64-setup.exe。
- 2 . 按安装向导完成安装。
- 3 . 从桌面或开始菜单启动“格式通”。
- 4 . 正常启动后只显示格式通主窗口，不应再额外显示终端窗口。

运行要求：

- Windows 10 / 11。
- 已安装 WebView2 Runtime。
- 如需 .doc 转 .docx 或 PDF 导出，建议安装 WPS Office 或 Microsoft Word。

4 . 绿色版启动

- 1 . 打开 release/windows-x64/ 或 release/huawei-windows-x64/
- 2 . 双击 格式通.exe。
- 3 . 确认同目录存在 word-batch-sidecar.exe。

如果主界面提示“本地服务未就绪”，请确认 `s i d e c a r` 文件未被杀毒软件隔离，并重新启动软件。

5 . 基本使用流程

- 1 . 进入“处理任务”。
- 2 . 点击“选择 `W o r d` 文件”或“选择文件夹”。
- 3 . 在“选择模板”中选择默认模板或自定义模板。
- 4 . 根据需要开启或关闭“导出 `P D F`”。
- 5 . 点击“开始处理”。
- 6 . 在“任务记录”中查看进度。
- 7 . 任务完成后点击“下载 `Z I P`”，选择保存位置。

6 . 模板管理

在“模板库”中可以：

- 新建模板。
- 复制内置模板后编辑。
- 设置默认模板。
- 删除非内置、非默认模板。

内置模板不能直接修改，需复制后编辑。

7 . 平台适配

在“平台适配”中可以查看当前系统和转换引擎状态：

- `W i n d o w s`：优先检测 `W P S` / `M i c r o s o f t O f f i c e`。
- 统信 `U O S` / `L i n u x`：优先检测 `L i b r e O f f i c e`。
- 未安装转换引擎时，部分 `P D F` 导出或 `. d o c` 转换任务会失败，但 `D O C X` 排版仍可使用。

8 . 常见问题

启动后出现终端窗口

新版 `s i d e c a r` 已使用无控制台模式打包。若仍出现终端窗口，请确认使用的是本次重新生成的安装包或绿色版。

页面缩放后任务记录列表显示异常

新版界面已对任务列表和文件结果列表增加列宽保护与横向滚动。在高缩放比例下，列表会优先滚动，不会挤压到不可读状态。

下载 `Z I P` 没有浏览器下载栏

桌面版使用原生保存对话框。点击“下载 `Z I P`”后请选择保存路径。

`P D F` 导出失败

请先确认已安装 `W P S O f f i c e` 或 `M i c r o s o f t O f f i c e`，并可正常打开 `W o r d`
`u x` 请安装 `L i b r e O f f i c e`。

9 . 构建命令

Windows / 华为 Windows :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\pac
```

华为统信 UOS / ARM64 :

```
scripts/package_desktop.sh huawei-uos-arm64
```

UOS / ARM64 版本必须在目标设备本机生成。