



#### < 文档首页

### 云企业网

公告

产品简介

产品定价

快速入门

教程概览

#### 同账号同地域VPC和VBR互通

同账号跨地域VPC和VBR互通

跨账号同地域VPC和VBR互通

跨账号跨地域VPC和VBR互通

用户指南

最佳实践

API参考

常见问题

相关协议

 $\equiv$ 

云企业网 > 快速入门 >

同账号同地域VPC和VBR互通

搜本产品 ▼

请输入关键词

# 同账号同地域VPC和VBR互通

**亩** 新时间 · 2018\_00\_30 16·38·40

编辑·



下载阿里云APP

灵活管控,快速上云

立即下载

新手学堂

学习路径

#### 本页目录

#### 前提条件

步骤一 创建云企业网实例

步骤二 加载网络实例

步骤三 互通验证

本教程指引您如何使用云企业网实现同账号同地域下的网络实例互通。

### 前提条件

- 已创建VPC或VBR。
- 要互联的VPC和VBR实例没有使用高速通道。

### 步骤一 创建云企业网实例

- 1. 登录云企业网管理控制台。
- 2. 在云企业网实例页面,单击创建云企业网实例。
- 3. 配置云企业网实例:
  - 。 **名称**:云企业网实例的名称。名称在2-128个字符之间,以英文字母或中文开始,可包含数字,连字符(-)和下划线(\_)。本操作输入**同账号同地域**。
  - 。 加载网络实例:
    - 账号:选择同账号。
    - **实例类型**:选择要互通的实例,支持加载专有网络和边界路由器实例。本操作输入**专有网络实**
    - **地域**:选择所选实例的地域。本操作选择**华北1**。
    - **实例**:选择要加载的实例。本操作选择一个VPC实例。



## 步骤二 加载网络实例

1. 在云企业网实例页面,单击已创建的云企业网实例的操作列下的管理。




- 2. 在加载网络实例页面,单击加载网络实例,配置网络实例:
  - 。 **账号**:选择**同账号**。

• **实例类型**:选择要互通的实例,支持加载专有网络和边界路由器实例。本操作选择**专有网络实 例**。

。 地域:选择所选实例的地域。本操作选择华北1。

。 **实例**:选择要加载的实例。本操作选择一个VPC实例。



### 步骤三 互通验证

您可以登录到已加载的网络实例的内的任何一台ECS实例,然后使用ping命令,ping其他已加载的网络实例内的ECS实例的私网IP,查看是否互通。

说明确保ECS实例的安全组中配置了相应的授权规则。

下一篇:同账号跨地域VPC和VBR互通>

### 相关文档 同账号跨地域VPC和VBR互通 教程概览 什么是云企业网 跨账号同地域VPC和VBR互通 跨账号跨地域VPC和VBR互通 管理云企业网实例 相关文档 同账号跨地域VPC和VBR互通 教程概览 什么是云企业网 跨账号同地域VPC和VBR互通 跨账号跨地域VPC和VBR互通 跨账号跨地域VPC和VBR互通 跨账号跨地域VPC和VBR互通 管理云企业网实例

く上一篇: 教程概览

以上内容是否对您有帮助?♡♡♡♡♡
在文档使用中是否遇到以下问题
□ 内容错误   □ 更新不及时   □ 链接错误   □ 缺少代码/图片示例   □ 太简单/步骤待完善   □ 其他
请详细描述在文档使用中遇到的问题或改进建议
提交建议

### 热门产品

云服务器 域名注册 1分钱API服务 云虚拟主机

切换至电脑版

阿里云APP下载

关于我们

关注我们: 新浪微博 微信

售前咨询:95187转1



©2018 Aliyun All rights reserved