APLICATIVO SISTEMA DE CONTROL 2.0

Guía fácil: claves y permisos

Paso a paso, con dibujos de verdad (pantallazos) y círculos rojos que dicen dónde tocar. Primero lo que hace usted, después lo que hace el cliente, y al final cómo se le da a cada persona solo lo que le toca.

En cada imagen, el 1 se toca primero, el 2 después, y así.

El cuento en un minuto

Imagine que el programa es una **casa**.

La dirección de la casa

Cada computador tiene un número propio, el **código de equipo**. Es como la dirección: no hay dos iguales.

La llave

La **licencia** (una clave que empieza por `SC2-`) es la llave. Solo abre la casa de esa dirección. En otra casa no entra.

El cerrajero

Usted es el único cerrajero. Su **clave privada** es la máquina de hacer llaves. Si otra persona la tiene, también podría hacer llaves: por eso se guarda bajo llave.

Los cuartos y los candados

Dentro de la casa hay cuartos: **Ventas**, **Compras y Gastos** y **Administración**. Usted decide qué cuartos ve cada persona y le pone un **PIN** (candado) a los que quiera.

Así se entrega una llave:

1
El cliente instala y le manda la **dirección** (código de equipo).

2
Usted hace la **llave** en el Generador.

3
Usted le manda la llave por WhatsApp o correo.

4
El cliente pega la llave y la casa **se abre**.


No se necesita internet para nada de esto. El programa mira la llave y la dirección y decide solito si abre.

A Usted hace la llave (Generador de licencias)

Necesita dos archivos que le envié: **Generador-de-licencias.html** y **CLAVE-PRIVADA-Sistema-de-Control.json**. Guárdelos juntos en una USB.


1 Abra el Generador

Haga doble clic en **Generador-de-licencias.html**. Se abre en Chrome o Edge. Toque 1 y escoja el archivo **CLAVE-PRIVADA-Sistema-de-Control.json**.




2 Mire que diga "correcta"

Si en 2 sale en verde **"Clave privada correcta"**, la máquina de hacer llaves está lista.




3 Escriba los datos del cliente

1 el **código de equipo** que le mandó el cliente (cópielo tal cual). 2 el nombre de la empresa (y el NIT al lado). 3 la fecha en que se acaba la licencia. **Si la deja vacía, no se acaba nunca.** 4 toque **Generar licencia**.



4 Mándele la llave al cliente

1 aquí aparece la llave (un texto largo que empieza por `SC2-`). 2 **Copiar mensaje para el cliente** copia la llave con las instrucciones: péguelo en WhatsApp o en un correo. 3 o, si prefiere, **Descargar archivo .lic** y mándele ese archivo.



5 Su cuaderno de llaves

1 cada llave que hace queda anotada abajo, con número, cliente, código y fecha. 2 **Exportar a Excel** le saca la lista. Hágalo seguido: el cuaderno vive en ese navegador.




Muy importante: el archivo **CLAVE-PRIVADA** nunca se le manda a nadie. Si lo pierde, no puede hacer más llaves. Si alguien lo copia, puede hacer llaves sin pagarle. Tenga dos copias: una USB guardada y un gestor de contraseñas.

B El cliente abre su casa (activación)

Esto lo hace el cliente en su computador, una sola vez.

1 Instalar y mirar la dirección

El cliente instala con **Instalar en este PC.cmd** y abre el icono **Sistema de Control**. Sale esta pantalla. 1 es la dirección de su computador (código de equipo). 2 **Copiar solicitud** prepara un mensaje con ese código para mandárselo a usted. Solo tiene que agregar el nombre y el NIT de la empresa.



2 Pegar la llave y abrir

1 el cliente pega la llave que usted le mandó (o toca **Cargar archivo .lic**). 2 toca **Activar**. ¡Listo!




3 Si sale un letrero rojo

Quiere decir que esa llave es de **otra casa** (otro computador), o que se copió incompleta. El letrero dice qué pasó y cuál es el código correcto. Usted hace una llave nueva con ese código.



4 Cómo se sabe que quedó bien

Sale la pantalla de entrada con el botón **Ingresar**, y abajo (1) dice **"Licenciado a"** con el nombre del cliente. La llave queda guardada: no la vuelve a pedir, aunque apague el computador.



C Los cuartos y los candados (permisos)

Esto lo hace el dueño de la empresa (o usted cuando la instale), desde el perfil **Administración**.


1 Los tres cuartos

Después de **Ingresar**, el programa pregunta en qué cuarto va a trabajar: 1 **Ventas** (la caja), 2 **Compras y Gastos** (facturas, proveedores, inventario), 3 **Administración** (ve todo y manda en todo).




2 Entrar a la oficina de permisos

Entre como **Administración** y toque 1 **Perfiles y Bitácora** en el menú de la izquierda.




3 Prender y apagar cuartos

Cada **columna** es una persona (perfil) y cada **fila** es un módulo. Chulito = puede entrar. Sin chulito = no ve ese módulo. Ejemplo: 1 le damos a **Ventas** permiso de ver el **Inventario**. Al terminar, 2 **Guardar cambios**.



4 Ponerle candado (PIN) a un cuarto

1 abajo de cada columna escriba un **PIN** de 4 a 8 números (por ejemplo `1234`). Desde ahí, para entrar a ese cuarto hay que saber el número. 2 **Nuevo perfil** crea otro cuarto, por ejemplo "Recepción" o "Bodega". Después, **Guardar cambios**.



> Consejo: póngale PIN a **Administración**. Así nadie más cambia permisos, borra datos ni toca la configuración.


5 Así se ve el candado

En la tarjeta del cuarto aparece 1 **"Con PIN"**. Al tocarla, el programa pide el número.




6 Escribir el PIN

1 se escribe el número y 2 **Entrar**. Si el número está mal, no deja pasar.




7 Cada quien ve solo lo suyo

La persona de Ventas ahora ve (1) solo sus módulos, y también el **Inventario** porque se lo dimos en el paso 3.



8 Si quiere usuario y contraseña para cada persona

En **Perfiles y Bitácora → Forma de ingreso**, (1) **Pedir usuario y contraseña**. Así cada empleado entra con su nombre, y en la **Bitácora** queda escrito quién hizo qué y a qué hora.



D Reglas de oro y "¿qué hago si...?"

- **Una llave por computador.** Dos computadores = dos licencias.
- **La clave privada no sale de su USB.** Ni por WhatsApp, ni por correo, ni a la nube.
- **Licencia con fecha** para quien paga por meses o años. Sin fecha (perpetua) solo para quien ya pagó todo, porque no se puede apagar a distancia.
- **Anote todo:** exporte su cuaderno de llaves a Excel cada vez que haga una.
- **PIN en Administración** en todas las empresas.

Si pasa esto...	Haga esto
El cliente cambió de computador o formateó Windows	La dirección cambió. Pídale el código nuevo y hágale otra llave. Sus datos vuelven con su copia de seguridad.
Sale "la clave fue emitida para otro equipo"	Le mandó la llave de otro cliente, o él copió mal el código. Revise el código que sale en su pantalla y haga la llave con ese.
Sale "la clave está incompleta" o "dañada"	Se cortó al copiarla. Mándele el archivo **.lic** en lugar del texto.
Se venció la licencia	El programa vuelve a pedir la llave (no borra nada). Haga una nueva con otra fecha.
Un empleado olvidó el PIN	Administración entra a Perfiles y Bitácora, borra el PIN viejo, escribe uno nuevo y guarda.
Olvidaron el PIN o la contraseña de Administración	En el computador donde está instalado, doble clic en **Recuperar acceso.cmd** (carpeta del programa): quita el PIN de Administración y crea un usuario de emergencia. Luego ponga un PIN nuevo.
Perdí la clave privada	Use la copia de la USB o del gestor de contraseñas. Si no hay copia, hay que sacar una versión nueva con otra clave y volver a dar todas las llaves.