


Instalación Configuración y Uso de IIS

Paso 1: nos vamos a panel de control y elegimos Programas, en Desinstalar un programa



Paso 2: Una vez dentro, le damos a Activar o Desactivar las características de Windows

 Programas y características

← → ↕ ↶ ↷ > Panel de control > Programas > Programas y características

Ventana principal del Panel de control

Ver actualizaciones instaladas

 Activar o desactivar las características de Windows

Instalar un programa desde la red

Desinstalar o cambiar un programa

Para desinstalar un programa, selecciónelo en la lista y después haga clic en Desinstalar, Cambiar o Reparar.

Organizar ▾

Nombre	Editor	Se instaló el	Tan
 Antigravity (User)	Google	13/05/2026	
 Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	02/10/2025	
 Copilot	Microsoft Corporation	13/05/2026	
 Git	The Git Development Community	24/11/2025	
 GitHub Desktop	GitHub, Inc.	13/05/2026	
 Google Chrome	Google LLC	13/05/2026	
 Herramienta Recortes	Microsoft Corporation	02/10/2025	
 Microsoft Edge	Microsoft Corporation	13/05/2026	
 Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	13/05/2026	
 Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	14/10/2025	
 Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x64) - 14.5...	Microsoft Corporation	13/05/2026	
 Microsoft Visual C++ v14 Redistributable (x86) - 14.5...	Microsoft Corporation	13/05/2026	
 Nmap 7.98	Nmap Project	22/10/2025	
 Node.js	Node.js Foundation	16/04/2026	
 Npcap	Nmap Project	22/10/2025	

Paso 3: Una vez dentro activamos las siguientes características (las que tienen el bloque negro):

 Características de Windows

Activar o desactivar las características de Windows

Para activar una característica, active la casilla correspondiente. Para desactivarla, desactive la casilla. Una casilla rellena indica que solo está activada una parte de la característica.

- ☒ .NET Framework 3.5 (incluye .NET Framework 2.0 y 3.0)
- ☒ .NET Framework 4.8 Advanced
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Bloqueo de dispositivo
- ☒ Características multimedia
- ☒ Cliente de Carpetas de trabajo
- ☐ Cliente Telnet
- ☐ Cliente TFTP
- ☐ Compatibilidad con el protocolo de red de Internet
- ☒ Compatibilidad de API para componentes de Windows

 Características de Windows

Activar o desactivar las características de Windows

Para activar una característica, active la casilla correspondiente. Para desactivarla, desactive la casilla. Una casilla rellena indica que solo está activada una parte de la característica.

- ☐ Hyper-V
- ☒ Imprimir en PDF de Microsoft
- ☒ Internet Explorer 11
- ☒ Internet Information Services
 - ☒ Herramientas de administración web
 - ☒ Servicios World Wide Web
 - ☐ Servidor FTP
- ☐ MultiPoint Connector
- ☐ Núcleo de web hospedable de Internet Information Services
- ☒ Plataforma de máquina virtual


Aceptar Cancelar

Paso 4: Esperamos




←  Características de Windows

Descargando archivos necesarios




Cancelar

Paso 5: Después te vas a la barra de búsquedas y entras en el programa



Paso 6: Nos metemos en el buscador y ponemos “localhost”



Paso 7: Antes de continuar, descargar estos programas:


PHP Manager:

<https://bit.ly/3XrpEAY>


URL Rewrite 2.0:

<https://bit.ly/3TwpKFE>


Paso 8: nos vamos a la siguiente ruta y nos quitamos de en medio el html



Paso 9: Si al ir a la pagina de antes, sale error, es que vamos bien.



Paso 10: Reemplazamos los archivos de antes, por los de nuestra pagina



Paso 11: Ponemos la ip de nuestro equipo y ya podemos ver nuestra web con nuestra ip

