



CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DHCP


Paso 1: Creamos una red NAT, la llamamos “red_tarea_ser” y le ponemos la ip 192.168.10.0




Paso 2: Configuramos la primera maquina virtual, en el apartado de red, le ponemos adaptador Red NAT, y le seleccionamos la red que hemos configurado (en modo promiscuo le damos a “permitir todo”) y hacemos lo mismo con la otra maquina.




Paso 3: En la maquina virtual de Windows 10 le pondremos la siguiente configuración ip (para acceder a ellas es tan simple como ir a los ajustes, a red y a opciones de adaptador)




Paso 4: Nos vamos al Windows server y creamos un bosque llamado “clockwork.local”



Paso 5: En Windows 10 nos vamos a propiedades del sistema y en nombre del equipo le damos en “cambiar” para ponerle nuestro dominio.



Paso 6: Nos vamos a Windows Server y en el DHCP creamos un nuevo ambito, lo llamamos ÁmbitoSol y le ponemos las siguientes ip:



Paso 7: Ponemos las ip que no queremos que se añadan

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.



Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

Intervalo de direcciones excluido:

192.168.10.100 a 192.168.10.120

Retraso de subred en milisegundos:

< Atrás Paso 8: Ponemos el Gateway

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

192.168.10.1

< Atrás 4 / 5

Paso 9: Debe aparecer nuestro dominio, la ip de nuestro controlador de dominio y la de Google, sino se deberá añadir.

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.



Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

Agregar

Resolver

192.168.10.100
8.8.8.8

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Paso 10: Después de darle a siguiente muchas veces, para ver si todo lo hemos hecho bien, nos vamos a Windows 10, y le ponemos en ajustes de red, que le den una ip con el DHCP automático, si sale nuestro dominio y se conecta a internet, quiere decir que lo hemos hecho bien.

win10 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

← Configuración

🏠 clockwork.local

Editar

Propiedades

Velocidad de vínculo (recepción/transmisión):	1000/1000 (Mbps)
Dirección IPv6 local de vínculo:	fe80::5cf1:2731:78e7:dfd6%13
Dirección IPv4:	192.168.10.2
Servidores DNS IPv4:	192.168.10.100 8.8.8.8
Sufijo DNS principal:	clockwork.local
Fabricante:	Intel
Descripción:	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop