1. 마우스 우 클릭 후 2. 클릭 새 폴더(F) 새 문서(D) 터미널열기(E) 이름 순서로 바탕 화면 정리(O) ✔ 맞춤 유지(K) 바탕 화면 배경 바꾸기(B)

```
jms8732@jms: ~
jms8732@jms:~$ sudo apt-get install libtool libtool-bin autoconf automake cmake
g++ pkg-config unzip
[sudo] password for jms8732:
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
autoconf is already the newest version (2.69-9).
                                                             Sudo apt-get install
automake is already the newest version (1:1.15-4ubuntu1).
g++ is already the newest version (4:5.3.1-1ubuntu1).
                                                                     1. Libtool libtool-bin
libtool is already the newest version (2.4.6-0.1).
                                                                    2. Autoconf automake
libtool-bin is already the newest version (2.4.6-0.1).
pkg-config is already the newest version (0.29.1-0ubuntu1).
                                                                 3. Cmake g++ pkg-config unzip
unzip is already the newest version (6.0-20ubuntu1).
                                                                                        명령어 입력
unzip 패키지는 수동설치로 지정합니다.
cmake is already the newest version (3.5.1-1ubuntu3).
다음 패키지가 자동으로 설치되었지만 더 이상 필요하지 않습니다:
  linux-headers-4.4.0-31 linux-headers-4.4.0-31-generic
  linux-image-4.4.0-31-generic linux-image-extra-4.4.0-31-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
⊙개 업그레이드, ⊙개 새로 설치, ⊙개 제거 및 246개 업그레이드 안 함.
```

```
jms8732@jms:~$ sudo apt-get install git-core
[sudo] password for jms8732:
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
git-core is already the newest version (1:2.11.0-2~ppa0~ubuntu16.04.1).
다음 패키지가 자동으로 설치되었지만 더 讨상 필요하지 않습니다:
linux-headers-4.4.0-31 linux-headers-4.4.0-31-generic
linux-image-4.4.0-31-generic linux-image-extra-4.4.0-31-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
o개 업그레이드, o개 새로 설치, o개 제거 및 241개 업그레이드 안 함.
```

```
ms:~$ sudo apt-get install software-properties-common
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음 패키지가 자동으로 설치되었지만 더 이상 필요하지 않습니다:
  linux-headers-4.4.0-31 linux-headers-4.4.0-31-generic
  linux-image-4.4.0-31-generic linux-image-extra-4.4.0-31-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
python3-software-properties software-properties-gtk
다음 패키지를 업그레이드할 것입니다:
  python3-software-properties software-propertied-common
  software-properties-gtk
3개 업그레이드, 0개 새로 설치, 0개 제거 및 241개 입그레이드 안 함.
76.7 k바이트 아카이브를 받아야 합니다.
이 작업 후 8,192 바이트의 디스크 공간을 더 사용하게 됩니다.
계속 하시겠습니까? [Y/n]
```

➤ 해당 명령어를 통해 Neovim 설치합니다

- 1. sudo add-apt-repository ppa:neovim-ppa/stable
- 2. sudo apt-get update
- 3. sudo apt-get install neovim