慧博云通公司邮箱使用指南 (1.1)

- 一、如何在 Outlook 中添加慧博云通(hydsoft)的邮箱
 - 1、第一次打开 OUTLOOK2007, 出现以下画面, 请问按照图片选择及填写, 单击下一步



2、选择是,然后下一步



3、选择 Microsoft Exchange、POP3、IMAP 或 HTTP(M),然后下一步



4、选择手动配置服务器设置或者其他服务器类型,然后下一步

自动帐户设置		Ť
您的姓名(1):	示例: Barbara Sankovic	
电子邮件地址(E):		
密码(E): 重新健入密码(E):		
	键入您的 Internet 服务提供商提供的密码。	
	·프라甘ル 마상 마 **피 ^i \	
✔ 于初配 重服务器 8	g置或其他服务器类型 (M) ────────────────────────────────────	
		〈上一步(2) 下一步(2) 〉 取消


5、选择 Internet 电子邮件(I),然后下一步




6、按照以下图片显示填写相关内容,<u>电子邮件地址就是你**名字的拼音@hydsoft.com**</u>,输入你的密码(如果需要变更密码请登陆公司网页邮箱修改,地址: mail.hydsoft.com),然后点击其他设置

这些都是使电子邮件帐	《户正确运行的必需设置。	L
用户信息		测试帐户设置
您的姓名(Y):	邮件显示姓名,可自行填写	填写完这些信息之后,建议您单击下面的按钮进行帐户 测试。(需要网络连接)
电子邮件地址(E):	名字的拼音@hydsoft.com	测试。(黑女代祖迁按)
服务器信息		知以于他(产)几里。(c)
帐户类型(A):	POP3	测试帐户设置(1)
接收邮件服务器(I):	pop.hydsoft.com	☑ 单击下一步按钮测试帐户设置(S)
发送邮件服务器(SMTP)(O):	smtp.hydsoft.com	
登录信息	-	
用户名(U):	名字的拼音@hydsoft.com	
密码(P):		
V	记住密码(R)	
■ 要求使用安全密码验证(S	SPA)进行登录(Q)	其他设置(M)

7、 在其他设置中**发送服务器→我的发送服务器(SMTP)要求验证**前面打勾,如下图



在其他设置中**高级→在服务器上保留邮件的副本**前面打勾,然后点击确定,如下图



8、点击确定后回到这个窗口点击下一步,完成设置。




二、如何设置签名

打开 Outlook 中的工具→选项→邮件格式→签名,按如下图示操作:



在这里编辑你的签名,如下图



三、如何设置自动接收邮件

打开 Outlook 中的工具→选项→邮件设置→发送/接收,按如下图示操作:



按需求设置自动发送/接收的时间间隔,要求自动收信间隔不得超过 10 分钟

20	"发送/接收"组是 Outlook 帐户和文件夹的集合。您可以为发送接收组指定在发送/接收过程中要执行的任务。				
7	组名称 (G)	何时发送/接收	文		
	所有帐户	联机 和 脱机		新建(图)	
				编辑(E)	
				复制(C)	
				删除侧	
				重命名(R)	
且"所7		(r9)中包含该组 (<u>c</u>) (w的时间间隔为 (v)		分钟。	
	□ 退出时执行自动;		J	2011	
当	Outlook 脱机时				
		(79)中包含该组 (0)))收的时间间隔为 (Y)	3 📆	分钟。	
				关闭(L)	

慧博创测 IT 部

2015.10.12