USUARIO

CU-01	Consultar disponibilidad de vehículos			
Descripción		El cliente consulta la disponibilidad de vehículos filtrando por tipo, eso le permite saber qué vehículos puede alquilar.		
Actores	Cliente			
Pre condiciones	El siste	El sistema debe estar en funcionamiento y accesible desde la web.		
Secuencia	Paso	Paso Acción		
Normal	1	El cliente accede a la vista web		
	2	Selecciona la opción 'Vehículos disponibles'		
	3	Filtra los vehículos por tipo		
	4	Es sistema muestra los vehículos disponibles		
Post condiciones	El cliente visualiza correctamente la lista de vehículos			
Excepciones	Paso	Acción (actor)		
	1	Si el sistema no está disponible, se muestra un mensaje de error		
Rendimiento	El sistema debe mostrar los resultados en menos de 2 segundos			
Frecuencia	Varias veces al día			
Importancia	Vital			
Urgencia	Inmediatamente			
Comentarios	Se debe de ver si el vehículo está alquilado o en un mantenimiento			

CU-02	Alquilar un vehículo			
Descripción	Un clie	Un cliente registrado selecciona un vehículo disponible para alquilarlo		
Actores	Cliente			
Pre condiciones	El clien	te debe estar registrado y el vehículo debe tener el mantenimiento al día		
Secuencia Normal	Paso	Paso Acción		
Normai	1	El cliente inicia sesión		
	2	Consulta los vehículos disponibles y seleccionarlo		
	3	Introduce las fechas de alquiler para reservarlo		
	4	El sistema confirma el alquiler		
Post condiciones	El vehículo queda marcado como alquilado			
Excepciones	Paso	Paso Acción (actor)		
	1	Si el vehículo no tiene el mantenimiento al día, se impide el alquiler y se muestra un mensaje de error		
Rendimiento	El proceso completo no debe superar los 3 segundos			
Frecuencia	Diariamente			
Importancia	Vital			
Urgencia	Inmediatamente			
Comentarios	Se deb	Se debe impedir alquiler de vehículos con mantenimiento que no esté al día		

CU-03	Regist	Registrar cliente		
Descripción	Un nue	Un nuevo cliente se registra en el sistema para poder alquilar vehículos		
Actores	Cliente			
Pre condiciones	El clien	te accede al formulario de registro en la web		
Secuencia Normal	Paso	Acción		
Normal	1	El cliente accede a la sección de registro		
	2	Rellena el formulario con sus datos		
	3	El sistema valida los datos		
	4	Se crea el perfil del cliente		
	5	El sistema guarda los datos del cliente		
Post condiciones	El cliente queda registrado en el sistema			
Excepciones	Paso	Paso Acción (actor)		
	1	Si faltan datos obligatorios o no es apto para alquilar, el sistema mostrará un mensaje de error		
Rendimiento	El proceso debe completarse en menos de 5 segundos tras enviar el formulario			
Frecuencia	Varias veces por semana			
Importancia	Import	Importante		
Urgencia	Puede	Puede esperar		
Comentarios	El form	ulario debe comprobar la correcta información de los datos antes de enviarlo		

CU-04	Iniciar sesión			
Descripción	Un clie	Un cliente o empleado accede al sistema introduciendo sus datos		
Actores	Cliente			
Pre condiciones	El usua	rio debe de estar registrado		
Secuencia Normal	Paso	Acción		
Normai	1	El usuario accede a la pantalla del inicio de sesión		
	2	Introduce su nombre de usuario y contraseña		
	3	El sistema verifica las credenciales		
	4	El sistema redirige a su cuenta		
	5	El sistema muestra los datos de su cuenta		
Post condiciones	El usuario accede a su panel personalizado			
Excepciones	Paso Acción (actor)			
	1	Si los datos son incorrectas, se mostrará un mensaje de error		
Rendimiento	Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos			
Frecuencia	Varias veces al día			
Importancia	Vital			
Urgencia	Inmediatamente			
Comentarios	El siste	El sistema debe ofrecer una opción como "recordar sesión"		

CU-05	Generar reporte de alquileres		
Descripción	Un em	pleado genera un reporte del historial de alquileres para su revisión	
Actores	Cliente		
Pre condiciones	El clien	te debe haber iniciado sesión y tener al menos una reserva en su historial	
Secuencia Normal	Paso	Acción	
Normai	1	El cliente accede a su perfil desde la aplicación	
	2	Selecciona la opción "Historial de reservas"	
	3	El sistema muestra un listado con todas las reservas realizadas	
	4	El sistema procesa la solicitud y genera el reporte	
Post condiciones	El cliente debe de envíar una prueba visual siempre que sea posible		
Excepciones	Paso	Paso Acción (actor)	
	3	En caso de que el cliente no tenga reservas previas, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas el paso 4 en un máximo de 10 segundos		
Frecuencia	Varias v	Varias veces por semana	
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmedi	Inmediatamente	
Comentarios	Idealm	ente debe estar optimizado para uso en dispositivos móviles	

ADMINISTRADOR

UC 01	Alta de	Alta de nuevo vehículo		
Descripción	El administrador registra un nuevo vehículo con todos sus datos para que esté disponible para alquiler			
Actores	Administ	rador		
Pre condiciones	Debe hal	ber iniciado sesión. El vehículo no debe existir ya en el sistema (matrícula única)		
Secuencia Normal	Paso	Acción		
	1	Accede al módulo de gestión de vehículos		
	2	Pulsa "Registrar nuevo vehículo".		
	3	Rellena los campos requeridos		
	4	El sistema guarda la información		
	5	El sistema confirma la operación		
Post condiciones	El vehículo queda disponible para ser alquilado			
Excepciones	Paso Acción (actor)			
	3	Si la matrícula ya existe, el sistema muestra error		
Rendimiento	Menos de 3 segundos			
Frecuencia	Ocasional			
Importancia	Importante			
Urgencia	Puede esperar			
Comentarios	Debe pe	rmitir definir tipo, categoría y precio.		

UC 02	Modif	Modificar datos del vehículo		
Descripción	El adm	El administrador edita datos de un vehículo registrado (precio, tipo, estado, etc.)		
Actores	Admini	strador		
Pre condiciones	Debe e	Debe estar autenticado. El vehículo no debe estar alquilado para ciertos cambios		
Secuencia Normal	Paso	Acción		
Normai	1	Busca el vehículo en el listado		
	2	Entra a la ficha del vehículo		
	3	Cambia la información necesaria		
	4	Guarda los cambios		
Post condiciones	Se actualiza la información del vehículo			
Excepciones	Paso	Paso Acción (actor)		
	3	Si el vehículo está alquilado, ciertas modificaciones se bloquean		
Rendimiento	Respue	esta inmediata (2 segundos)		
Frecuencia	Frecuente			
Importancia	Import	ante		
Urgencia	Puede	Puede esperar		
Comentarios	Debe re	Debe registrar en el log quién realizó el cambio		

UC 03	Elimin	ar vehículo (si no está alquilado)		
Descripción	El admi	El administrador elimina un vehículo del sistema siempre que no esté en alquiler activo.		
Actores	Admini	strador		
Pre condiciones	El vehío	El vehículo no debe estar alquilado		
Secuencia Normal	Paso	Acción		
Normai	1	Busca el vehículo		
	2	Pulsa en "Eliminar".		
	3	Confirma la eliminación		
	4	El sistema verifica condiciones y lo elimina.		
Post condiciones	Vehículo eliminado del sistema			
Excepciones	Paso	Paso Acción (actor)		
	3	Si el vehículo está alquilado, se muestra mensaje de error		
Rendimiento	Inmediato			
Frecuencia	Baja			
Importancia	Media	Media		
Urgencia	Puede	Puede esperar		
Comentarios	Tambié	También se puede desactivar en vez de borrar.		

UC 04	Registrar mantenimiento de vehículo			
Descripción	El adm	El administrador introduce una nueva fecha de mantenimiento para un vehículo		
Actores	Admini	istrador		
Pre condiciones	El vehío	El vehículo debe estar registrado		
Secuencia	Paso	Paso Acción		
Normal	1	Accede a la ficha del vehículo		
	2	Entra a la sección de mantenimiento		
	3	Añade nueva fecha de mantenimiento		
	4	Guarda		
Post condiciones	La nueva fecha queda registrada en el historial			
Excepciones	Paso	Paso Acción (actor)		
	3	Si la fecha es inválida (anterior a la última), se muestra error		
Rendimiento	En menos de 2 segundos			
Frecuencia	Frecuente			
Importancia	Vital	Vital		
Urgencia	Inmediatamente			
Comentarios	Debe a	Debe actualizar las advertencias visuales		

UC 05	Cambi	Cambiar estado de mantenimiento (visual)	
Descripción		El sistema, con acción del administrador, actualiza el estado de mantenimiento visual (verde, naranja, rojo)	
Actores	Admini	istrador	
Pre condiciones	Debe e	Debe existir al menos una fecha registrada	
Secuencia	Paso	Paso Acción	
Normal	1	Se calcula el estado a partir de las fechas.	
	2	Se aplica color visual: verde (ok), naranja (próximo), rojo (vencido)	
Post condiciones	El estado se muestra correctamente en pantalla.		
Excepciones	Paso	Paso Acción (actor)	
	1	Si no hay fechas, se muestra sin color o advertencia	
Rendimiento	Casi ins	Casi instantáneo	
Frecuencia	Cada v	Cada vez que se actualiza la vista	
Importancia	Import	Importante	
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Esto pu	Esto puede estar automatizado, pero supervisado por el administrador	

UC 06	Valida	Validar registro de cliente antes del alquiler		
Descripción		Antes de permitir un alquiler, el administrador o sistema valida que el cliente esté registrado.		
Actores	Admini	istrador / Sistema		
Pre condiciones	Cliente	debe tener cuenta en el sistema		
Secuencia	Paso	Paso Acción		
Normal	1	El cliente intenta alquilar un vehículo.		
	2	El sistema comprueba si está registrado		
	3	Si lo está, continúa el proceso		
	4	Si no, se cancela y se muestra advertencia		
Post condiciones	Sólo clientes válidos pueden alquilar			
Excepciones	Paso Acción (actor)			
	2	Si no está registrado, se solicita registro previo		
Rendimiento	Automático			
Frecuencia	Con cada alquiler			
Importancia	Vital			
Urgencia	Inmediatamente			
Comentarios	Control automático, pero parte de la lógica gestionada por administrador			

UC 07	Alquila	Alquilar vehículo a cliente registrado	
Descripción	El administrador (o trabajador de mostrador) registra un alquiler para un cliente válido		
Actores	Admini	strador / Empleado	
Pre condiciones	El cliente debe estar registrado. El vehículo debe estar disponible.		
Secuencia	Paso	Acción	
Normal	1	Busca al cliente.	
	2	Selecciona vehículo disponible.	
	3	Indica fechas de alquiler	
	4	Confirma la operación.	
Post condiciones	El vehículo queda alquilado.		
Excepciones	Paso	Paso Acción (actor)	
	2	Si el vehículo no está disponible o sin mantenimiento, se cancela la operación.	
Rendimiento	En menos de 3 segundos		
Frecuencia	Muy frecuente		
Importancia	Vital	Vital	
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Debe generar comprobante o ticket para el cliente		

UC 08	Mostrar vehículos alquilados y cliente asociado	
Descripción	Desde la interfaz de administración, se muestran los coches actualmente alquilados con su cliente correspondiente	
Actores	Administrador / Personal autorizado	
Pre condiciones	Debe haber vehículos en estado de alquiler	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	Accede al panel de vehículos
	2	Aplica filtro "alquilados"
	3	Se muestra listado con cliente asignado
Post condiciones	Vista clara de qué coches están ocupados y por quién	
Excepciones	Paso	Acción (actor)
	2	Si no hay coches alquilados, se muestra mensaje.
Rendimiento	Carga en menos de 2 segundos	
Frecuencia	Muy frecuente	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	Debe protegerse con roles (no visible a usuarios comunes)	