
Act20 Administrar Discos con CMD - JAAlejo


- **Autor**: José Ángel Alejo Sillero
- **Centro**: Instituto Tecnológico Pablo de la Torre

- **Curso**: 2025/2026
- **Módulo**: Sistemas Informáticos
- **Unidad**: 4 - Particiones y RAID


- Formateo de un disco con Diskpart
  - Abre la consola de comandos y accede a Diskpart.
  - Lista los discos disponibles en el sistema.



  - Selecciona el disco que deseas formatear.
  - Limpia completamente el disco seleccionado.
  - Crea una nueva partición primaria en el disco.
  - Formatea la partición en NTFS.
  - Asigna una letra de unidad a la nueva partición.
  - Sal de Diskpart.



- Creación de una partición (MBR)
  - Inicia Diskpart desde la consola de comandos.
  - Lista los discos disponibles y selecciona aquel donde deseas crear la partición.
  - Crea 3 partición primaria, extendida y una lógica.
  - Asigna una letra de unidad a la partición creada.



  - Muestra la partición creada.
  - Sal de Diskpart.

```
DISKPART> list partition

  Núm Partición  Tipo              Tamaño   Desplazamiento
  -------------  ----------------  -------  --------------
  Partición 1    Principal          800 MB  1024 KB
  Partición 0    Extendido          800 MB   801 MB
* Partición 2    Lógico             799 MB   802 MB

DISKPART> detail partition

Partición 2
Tipo          : 06
Oculta        : No
Activa        : No
Desplaz. bytes: 840957952

  Núm Volumen Ltr  Etiqueta     Fs     Tipo        Tamaño   Estado     Info
  ---------- ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
* Volume 8     I               RAW    Partición    799 MB  Correcto

DISKPART> exit

Saliendo de DiskPart...

C:\Windows\system32>_
```

- Creación de una partición (GPT)
  - Convierte un disco a sistemas de particiones GPT
  - Muestra en consola el sistema de particiones que tiene.

```
C:\Windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart versión 10.0.19041.3636

Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: DESKTOP-TTP46ET

DISKPART> list disk

  Núm Disco  Estado      Tamaño   Disp     Din  Gpt
  ---------- ----------  -------  -------  ---  ---
  Disco 0    En línea         32 GB  1024 KB        *
  Disco 1    En línea       3072 MB  1984 KB   *    *
  Disco 2    En línea       3072 MB  1984 KB   *    *
  Disco 3    En línea       3072 MB  1984 KB   *    *
  Disco 4    En línea       3072 MB  1555 MB   *    *
  Disco 5    En línea       4096 MB     0 B
  Disco 6    En línea       4096 MB  2495 MB
  Disco 7    En línea       4096 MB  4096 MB
  Disco 8    En línea       4096 MB  4096 MB

DISKPART> select disk 7

El disco 7 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART> convert gpt

DiskPart convirtió correctamente el disco seleccionado en el formato GPT.

DISKPART> detail disk
```

  - Crea 4 particiones primarias
  - Muestras las particiones
  - Sal de Diskpart.

```
DISKPART> detail disk

QEMU QEMU HARDDISK SCSI Disk Device
Id. de disco: {B8802994-3236-4226-B15A-5ECB158485FA}
Tipo        : SAS
Estado : En línea
Ruta        : 0
Destino     : 0
Id. de LUN  : 7
Ruta de la ubicación: PCIROOT(0)#PCI(1E00)#PCI(0400)#PCI(0800)#SAS(P00T00L07)
Estado de solo lectura actual: No
Solo lectura       : No
Disco de arranque  : No
Disco de archivo de paginación  : No
Disco de archivo de hibernación  : No
Disco de volcado  : No
Disco en clúster: No

No hay volúmenes.

DISKPART> create partition primary size=1024

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition primary size=1024

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition primary size=1024

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART> create partition primary

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.


DISKPART> list partition

  Núm Partición  Tipo              Tamaño   Desplazamiento
  -------------  ----------------  -------  --------------
  Partición 1    Reservado           15 MB    17 KB
  Partición 2    Principal         1024 MB    16 MB
  Partición 3    Principal         1024 MB  1040 MB
  Partición 4    Principal         1024 MB  2064 MB
* Partición 5    Principal         1007 MB  3088 MB


DISKPART> _
```

- Extensión de un volumen
  - Accede a Diskpart desde la consola de comandos.
  - Lista los volúmenes disponibles en el sistema.

- Selecciona el volumen que deseas extender.



- Extiende el volumen utilizando todo el espacio disponible o un tamaño específico.
- Sal de Diskpart.



- Reducción de un volumen
  - Abre Diskpart y lista los volúmenes del sistema.
  - Selecciona el volumen que deseas reducir.
  - Reduce el volumen en una cantidad específica de megabytes.
  - Sal de Diskpart.

```
DISKPART> list volume

  Núm Volumen Ltr  Etiqueta     Fs     Tipo        Tamaño   Estado     Info
  ----------- ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     G   Volumen_Ref  NTFS   Reflejar i  1500 MB  Correcto
  Volume 1     F   Volumen_Sec  NTFS   Seccionar   4662 MB  Correcto
  Volume 2     E   Volumen_Dis  NTFS   Distribuid  3000 MB  Correcto
  Volume 3     D                       CD-ROM          0 B  Sin medio
  Volume 4     C                NTFS   Partición     31 GB  Correcto   Arranque
  Volume 5                      FAT32  Partición    100 MB  Correcto   Sistema
  Volume 6                      NTFS   Partición    760 MB  Correcto   Oculto
  Volume 7                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 8                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 9                      RAW    Partición    724 MB  Correcto
  Volume 10                     RAW    Partición   1007 MB  Correcto
  Volume 11    H                NTFS   Partición   4094 MB  Correcto
  Volume 12                     RAW    Partición    800 MB  Correcto
  Volume 13    I                RAW    Partición    799 MB  Correcto

DISKPART> select volume 9

El volumen 9 es el volumen seleccionado.

DISKPART> shrink desired=200

DiskPart redujo correctamente el volumen en:  200 MB

DISKPART> list volume

  Núm Volumen Ltr  Etiqueta     Fs     Tipo        Tamaño   Estado     Info
  ----------- ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     G   Volumen_Ref  NTFS   Reflejar i  1500 MB  Correcto
  Volume 1     F   Volumen_Sec  NTFS   Seccionar   4662 MB  Correcto
  Volume 2     E   Volumen_Dis  NTFS   Distribuid  3000 MB  Correcto
  Volume 3     D                       CD-ROM          0 B  Sin medio
  Volume 4     C                NTFS   Partición     31 GB  Correcto   Arranque
  Volume 5                      FAT32  Partición    100 MB  Correcto   Sistema
  Volume 6                      NTFS   Partición    760 MB  Correcto   Oculto
  Volume 7                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 8                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
* Volume 9                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 10                     RAW    Partición   1007 MB  Correcto
```

- Eliminación de un volumen
  - Abre Diskpart y lista los volúmenes disponibles en el sistema.
  - Selecciona el volumen creado anteriormente.
  - Elimina el volumen seleccionado.
  - Sal de Diskpart.

```
DISKPART> list volume

  Núm Volumen Ltr  Etiqueta     Fs     Tipo        Tamaño   Estado     Info
  ----------- ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     G   Volumen_Ref  NTFS   Reflejar i  1500 MB  Correcto
  Volume 1     F   Volumen_Sec  NTFS   Seccionar   4662 MB  Correcto
  Volume 2     E   Volumen_Dis  NTFS   Distribuid  3000 MB  Correcto
  Volume 3     D                       CD-ROM          0 B  Sin medio
  Volume 4     C                NTFS   Partición     31 GB  Correcto   Arranque
  Volume 5                      FAT32  Partición    100 MB  Correcto   Sistema
  Volume 6                      NTFS   Partición    760 MB  Correcto   Oculto
  Volume 7                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 8                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 9                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 10                     RAW    Partición   1007 MB  Correcto
  Volume 11    H                NTFS   Partición   4094 MB  Correcto
  Volume 12                     RAW    Partición    800 MB  Correcto
  Volume 13    I                RAW    Partición    799 MB  Correcto

DISKPART> select volume 9

El volumen 9 es el volumen seleccionado.

DISKPART> delete volume

DiskPart eliminó correctamente el volumen.

DISKPART> list volume

  Núm Volumen Ltr  Etiqueta     Fs     Tipo        Tamaño   Estado     Info
  ----------- ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     G   Volumen_Ref  NTFS   Reflejar i  1500 MB  Correcto
  Volume 1     F   Volumen_Sec  NTFS   Seccionar   4662 MB  Correcto
  Volume 2     E   Volumen_Dis  NTFS   Distribuid  3000 MB  Correcto
  Volume 3     D                       CD-ROM          0 B  Sin medio
  Volume 4     C                NTFS   Partición     31 GB  Correcto   Arranque
  Volume 5                      FAT32  Partición    100 MB  Correcto   Sistema
  Volume 6                      NTFS   Partición    760 MB  Correcto   Oculto
  Volume 7                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 8                      RAW    Partición    524 MB  Correcto
  Volume 10                     RAW    Partición   1007 MB  Correcto
  Volume 11    H                NTFS   Partición   4094 MB  Correcto
  Volume 12                     RAW    Partición    800 MB  Correcto
  Volume 13    I                RAW    Partición    799 MB  Correcto
```

Entrega: Capturas de pantalla de cada uno de los procesos realizados en un documento .pdf