Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

MS WINDOWS 10 : UTLISATION

Support de cours

FILIERE : L1-IRT

PLAN DU COURS

CHAPITRE 1: GENERALITES

CHAPITRE 2: CONFIGURER ET SÉCURISER WINDOWS 10

CHAPITRE 3: ASTUCES ET FONCTIONS CACHEES POUR MAITRISER WINDOWS 10

CHAPITRE 1 : GENERALITES

Il existe différentes versions : Windows 10 Famille (Home) et Windows 10 Pro (ces versions sont assez semblables, elles sont généralement installées sur les nouveaux ordinateurs pour particuliers), Windows 10 Entreprise (pour les grandes entreprises) et Windows 10 Education.

ÉCRAN DE VERROUILLAGE

Lorsque vous allumez un ordinateur avec une version de Windows 10, vous accédez d'abord à « **l'écran de verrouillage** ».

Celui-ci affiche déjà certaines informations : date, connexion à un réseau, état de charge de la batterie, mails non lus…



Cette image est personnalisable, ne vous étonnez donc pas si elle est différente chez vous, ou même si elle n'apparait pas.


Pour déverrouiller cet écran, plusieurs options sont possibles :

Avec une souris : cliquez sur n'importe quel bouton de la souris.
Avec un clavier : appuyez sur n'importe quelle touche.
Avec un écran tactile : faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran.

ÉCRAN DE CONNEXION

Ensuite, un nouvel écran s'affiche, c'est « **l'écran de connexion** ». Vous devrez ici sélectionner votre **session (D)** et insérer votre **mot de passe (C)**.

Si plusieurs personnes utilisent le même ordinateur, Windows permet la création de comptes. Chaque compte étant identifié par un **nom d'utilisateur (B)**, **un avatar (A)** et un mot de passe. Ainsi, chaque personne a son propre espace personnel : bureau personnalisé, fichiers personnels, programmes... Ces informations sont insérées lors de l'installation de l'ordinateur, mais vous pouvez créer de nouveaux comptes par la suite.



LE BUREAU

Après la connexion à votre session, vous accédez au bureau. Il contient des icônes de raccourcis vers des applications, mais on peut également y déposer des fichiers et dossiers.

Les 2 interfaces de Windows 10

Comme Windows 8, Windows 10 se distingue par la présence de 2 « interfaces ». La première est adaptée à une **utilisation avec un ordinateur**, ou une tablette avec clavier, car elle affiche des **petites icônes**.

La seconde (en « **Mode tablette** ») est mieux adaptée aux **appareils tactiles**, puisqu'elle affiche de **grandes icônes**. On peut facilement passer d'une interface à l'autre grâce à une petite icône en bas à droite de l'écran. Certaines tablettes changent même automatiquement d'interface selon qu'un clavier est connecté, ou non, à la tablette.



Les icônes du bureau traditionnel

Sur le bureau, vous pouvez voir des petites images, on les appelle des « **icônes** ». Celles-ci permettent d'accéder à des éléments de votre ordinateur. Ci-dessous, vous pouvez voir :

- **Des icônes de programmes :** en double-cliquant dessus, vous ouvrez un programme.
- **Des icônes de dossiers :** en double-cliquant dessus, vous ouvrez un dossier dans lequel vous avez rangé des fichiers.
- **Des fichiers :** par exemple, un document texte Word et une image.
- **La corbeille :** où sont stockés les éléments que vous avez supprimés. Pour les supprimer définitivement de l'ordinateur, il faut vider la corbeille.




Les icônes sont rangées sur une grille invisible. Pour déplacer une icône, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris et déplacez-la à l'endroit voulu, relâchez alors le bouton de la souris.

Différents bureaux

La nouveauté de Windows 10, c'est que cette version permet d'avoir plusieurs bureaux. Cela peut par exemple être utile d'avoir un bureau avec tout ce qui concerne le travail, et un autre qui concerne votre vie privée.

1. Pour créer un second bureau, il faut :
2. Cliquer sur l'icône « **Affichage des tâches** »  présente dans la barre des tâches. Vous verrez alors toutes vos applications qui sont ouvertes.
3. Cliquer sur l'icône « **+ Nouveau bureau** », en bas à droite de l'écran, qui permet la création d'un nouveau bureau.



LA BARRE DES TACHES

En bas de page (emplacement par défaut), vous trouverez la « **Barre des tâches** » qui contient :



A. Un bouton Windows qui donne accès au « **menu Démarrer** ».
B. Un outil de **recherche**.
C. Un raccourci pour afficher à l'écran toutes les **fenêtres actives** et créer un **nouveau bureau**.
D. Des **icônes de programmes**.
E. La **zone de notification**.

A. Menu « Démarrer ».

À gauche de la barre des tâches, le bouton Windows donne accès au « **menu Démarrer** » en faisant un clic gauche dessus. Ceci n'est pas une nouveauté de Windows 10, mais un retour très attendu, puisqu'il avait disparu de la version 8 de Windows alors qu'il était important pour les utilisateurs. Cependant, le menu est un peu différent des précédentes versions. Alors que retrouve-t-on dans ce menu ?



1. **<u>Le nom de la session</u>**


Dans l'exemple ci-dessus, la session ouverte est la session « **Administrateur** ». Pour rappel, si plusieurs personnes utilisent le même ordinateur, elles peuvent avoir une session différente pour disposer d'un espace personnalisé.

2. **<u>La liste des programmes les plus utilisés.</u>**

Cette liste est créée et mise à jour automatiquement par l'ordinateur. Elle permet d'accéder rapidement aux programmes/applications les plus utilisés sur la session en cours.

En faisant un clic droit sur un de ces raccourcis, vous pouvez : épingler le programme à l'écran de démarrage ou à la barre des tâches, désinstaller le programme, le supprimer de cette liste…

Astuce : si vous voyez une flèche à droite d'une application, cliquez dessus pour afficher les tâches possibles. Exemple :



Source : http://windows.microsoft.com/fr-be/windows-10/getstarted-see-whats-on-the-menu

3. **Des raccourcis vers :**

L'explorateur de fichiers. L'explorateur permet de naviguer dans l'arborescence de votre ordinateur.

Les paramètres de l'ordinateur pour ajouter des périphériques, gérer les applications et les paramètres de connexion à Internet, personnaliser l'ordinateur, administrer les comptes, régler l'heure et la langue, afficher les mises à jour…



Un bouton Marche/Arrêt qui permet :

- La mise en veille de l'ordinateur.
- L'arrêt de l'ordinateur.
- Le redémarrage de l'ordinateur.

La liste de toutes les applications installées sur l'ordinateur (triées par ordre alphabétique). Exemple :



4. **<u>Des tuiles</u>**

Grande nouveauté de cette nouvelle version du « menu Démarrer » : la présence de tuiles. Ce sont des vignettes colorées qui donnent accès à vos applications. En cliquant sur l'une d'elles, vous accédez à son contenu.

Certaines tuiles sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles affichent du contenu qui varie. Par exemple, une vignette d'un site d'informations peut afficher les dernières actualités en continu. L'application « Photos » peut afficher un diaporama de photos, « Météo » peut afficher en direct le temps d'une ville…

<u>Exemples :</u>



Il existe une série de tuiles par défaut (Courrier, Calendrier, Cartes, Photos, Musique…), mais vous pouvez en supprimer et en ajouter (en installant de nouvelles applications par exemple).

Ces **tuiles sont paramétrables** en faisant un clic droit dessus. Ainsi, vous pourrez supprimer des tuiles du menu Démarrer, les redimensionner, épingler une application à la barre des tâches… Un clic gauche dessus permet de les déplacer facilement dans ce menu.

Astuce : Le menu Démarrer est facilement redimensionnable, puisqu'il suffit de survoler son bord gauche ou supérieur pour voir apparaitre une petite flèche. Cliquez alors avec le bouton gauche de la souris et déplacez votre souris vers le haut ou vers la droite pour modifier la taille du menu.



5. Des liens cachés

Ce bouton Windows placé à gauche de la barre des tâches contient également des raccourcis cachés. En effet, en faisant un clic droit dessus, ce n'est pas le menu Démarrer qui va s'afficher, mais des raccourcis vers différents paramètres, comme :

- Programmes et fonctionnalités (liste des programmes installés sur l'ordinateur).
- Options d'alimentation. • Gestion de l'ordinateur.
- Gestionnaire des tâches.
- Panneau de configuration.
- …

B. Outil de recherche.

En cliquant sur la loupe dans la barre des tâches, vous pourrez effectuer rapidement une recherche dans Windows. Vous pouvez trouver facilement une application, un fichier ou même un paramètre.

Exemples :


- Vous ne trouvez plus un document concernant cours ? Tapez « cours » dans le champ de recherche, vous pourrez ensuite trier les résultats (Applications, Dossiers, Musique…) en cliquant sur « Rechercher dans mes documents personnels »

- Vous ne savez plus si Word est installé sur votre ordinateur ou vous voulez y accéder rapidement ? Tapez « Word » dans le champ de recherche, vous saurez rapidement si ce logiciel est installé sur l'ordinateur et vous n'aurez plus qu'à le sélectionner pour l'ouvrir.

- Vous ne savez plus comment on paramètre l'heure sur votre ordinateur ? Tapez le mot-clé « heure », vous aurez alors accès aux paramètres de l'heure.

C. Affichage des tâches.

Pour afficher à l'écran toutes les fenêtres actives, cliquez sur l'icône « **Affichage des tâches** » dans la barre des tâches. Cliquez sur l'une d'elles pour l'ouvrir au premier plan. Exemple :



D. Icônes de programmes.

Ces icônes permettent de :


- Afficher des raccourcis vers vos programmes favoris, on dit alors que les programmes sont « épinglés à la barre des tâches ». Ces raccourcis vous permettent d'ouvrir rapidement un programme.

- Montrer les programmes ouverts et pouvoir passer de l'un à l'autre en un clic.

Lorsqu'on ouvre un programme ou un dossier, une icône apparait dans la barre des tâches (sauf si le programme est déjà épinglé à la barre des tâches, puisque dans ce cas, l'icône est déjà présente dans la barre des tâches).

Les icônes de la barre des tâches peuvent changer d'aspect :





Une bordure colorée apparait sous l'icône et la couleur de fond est légèrement plus claire. Ceci indique que le programme (ou dossier) est en cours d'exécution, et que sa fenêtre est actuellement ouverte.




Une bordure colorée sous l'icône indique que le programme (ou dossier) est en cours d'exécution, mais que la fenêtre est réduite à ce moment-là.

Vous vous demandez ce qui se cache derrière une icône ? Survolez-la ! Vous verrez alors :

1. Le nom du programme (s'il n'est pas ouvert)
2. Le nom du fichier ouvert dans le programme ET une vignette montrant un aperçu de la fenêtre (si le programme est ouvert).





N'hésitez pas à ajouter des raccourcis dans cette barre vers les programmes que vous utilisez fréquemment. Pour **ajouter un raccourci** :


1. Ouvrez le programme.
2. Faites un clic droit sur son icône dans la barre des tâches.
3. Sélectionnez l'option « **Épingler à la barre des tâches** ».



À l'inverse, pour supprimer un raccourci, il suffit de faire un clic droit dessus et de sélectionner l'option « Détacher de la barre des tâches ».


E. <u>La zone de notification.</u>

La zone de notification se trouve en dessous, à droite de l'écran. Elle inclut une horloge et un groupe d'icônes. Elle permet d'accéder à des réglages de configuration un peu plus poussés : son, réseau, antivirus, état de la batterie, périphériques… L'ensemble d'icônes affiché dépend des programmes et services installés, et de la façon dont votre ordinateur a été configuré par le fabricant.



Icônes cachées

Afin de gagner de la place, toutes les icônes ne sont pas affichées. Cliquez sur la petite flèche pour les faire apparaitre.



Centre de notifications


En cliquant sur l'icône, le centre de notifications apparait sur la partie droite de l'écran. Cela permet d'afficher les dernières notifications affichées sur votre ordinateur. Par exemple les mises à jour, les problèmes de sécurité…

Depuis cette fenêtre, vous aurez, par exemple, un accès rapide vers :

Le réglage de tous les paramètres de l'ordinateur

Le passage en mode Tablette

Les options pour projeter le contenu de votre ordinateur à l'aide d'un projecteur…



Éjecter un périphérique

Si vous avez ajouté un nouveau périphérique matériel sur votre ordinateur (clé USB, par exemple), une icône peut apparaitre dans cette fenêtre pour vous notifier l'événement.

Avant d'enlever votre périphérique USB de votre ordinateur, cliquez sur cette icône et sélectionnez l'option « Éjecter + Nom de votre périphérique ». Un message vous informera ensuite que vous pouvez retirer votre périphérique USB. Sans cette manipulation, vous risquez d'endommager votre périphérique.

Raccourci vers le bureau


Astuce : dans Windows 10, il existe un petit rectangle presque invisible en bas à droite de votre écran qui permet un accès rapide au bureau sans devoir fermer toutes vos fenêtres ! En appuyant dans le coin inférieur droit de la barre des tâches, vous verrez ce petit rectangle.



LES FENETRES

Fonctionnement


Les programmes, documents, messages d'erreur, messages d'information s'ouvrent dans des fenêtres. Ces fenêtres présentent une série d'éléments communs. Observez l'illustration ci-dessous pour les découvrir.



1. **Barre de titre :** indique le nom du document et du programme dans lequel vous vous trouvez.
2. **Barre de menus :** donne accès aux différents menus proposés par le programme.
3. **Bouton Réduire :** permet de réduire la fenêtre. Elle ne sera plus visible que dans la barre des tâches.
4. **Bouton Agrandir :** permet d'agrandir la fenêtre. Après avoir agrandi la fenêtre, l'icône change ( ) et permet de revenir à la taille initiale.
5. **Bouton Fermer :** permet de fermer la fenêtre ET le programme.
6. **Barre de défilement :** permet de faire défiler le contenu de la fenêtre afin d'afficher les informations qui ne sont pas actuellement visibles à l'écran.
7. **Bordures et coins :** vous pouvez les utiliser pour modifier la taille de la fenêtre.

Les ascenseurs

Pour faire défiler le contenu d'une page, on utilise les ascenseurs. Ceux-ci se déplacent dans la barre de défilement. Observez plutôt :




1 Flèche de défilement
2 Ascenseur
3 Barre de défilement vertical
4 Barre de défilmement horizontal

1. **Flèche de défilement :** cliquez brièvement de façon répétée sur la flèche de défilement vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le contenu de la fenêtre dans la direction souhaitée. Maintenez le bouton de la souris enfoncé pour faire défiler la fenêtre plus rapidement.
2. **Ascenseur :** faites glisser l'ascenseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour faire défiler la fenêtre dans la direction souhaitée.
3. **Barre de défilement vertical :** cliquez sur une zone vide d'une barre de défilement, audessus ou en dessous de l'ascenseur pour faire défiler une page vers le haut ou vers le bas.
4. **Barre de défilement horizontal :** cliquez sur une zone vide d'une barre de défilement, à gauche ou à droite de l'ascenseur pour faire défiler une page vers la gauche ou la droite.

Déplacer une fenêtre

Pour déplacer une fenêtre, utilisez la barre de titre (celle qui contient les boutons).



Cliquez sur cette barre et maintenez le bouton gauche enfoncé. Ensuite, déplacez votre souris et vous verrez la fenêtre bouger. Relâchez.

Travailler avec plusieurs fenêtres

Dans Windows 10, il est possible d'afficher facilement plusieurs fenêtres côte à côte :

Vous voulez qu'une fenêtre occupe la moitié de l'écran ? Déplacez-la vers le bord gauche ou droit de l'écran. Exemple : pour afficher une fenêtre sur la moitié gauche de l'écran :

1. Déplacez votre fenêtre sur le bord gauche de votre écran.
2. Vous verrez alors apparaitre un rectangle qui s'affiche sur la moitié de l'écran. Ce rectangle permet de voir où la fenêtre sera affichée.
3. Relâchez votre fenêtre, elle s'affichera alors sur la moitié gauche de votre écran.




En faisant de même avec une autre fenêtre, mais du côté droit de l'écran, vous pourrez alors travailler avec 2 fenêtres en parallèle.


Travailler avec 3 ou 4 fenêtres :

Petite nouveauté de Windows 10 : si vous voulez qu'une fenêtre n'utilise qu'un quart de l'écran, alors déplacez la fenêtre dans un coin de l'écran. Exemple :


1. Déplacez votre fenêtre en haut à droite de votre écran.
2. Vous verrez alors apparaitre un rectangle qui s'affiche sur un quart de l'écran.



Relâchez votre fenêtre, elle s'affichera alors dans le coin supérieur droit de votre écran. Résultat :



En suivant ces 2 méthodes, on pourrait même arriver au résultat suivant :




- La fenêtre 1 a été déplacée vers le bord gauche de l'écran.
- La fenêtre 2 a été déplacée vers le coin supérieur droit de l'écran.
- La fenêtre 3 a été déplacée vers le coin inférieur droit de l'écran.

Remarque : pour réafficher une fenêtre en plein écran, déplacez-la vers le bord supérieur de votre écran OU cliquez sur l'icône « agrandir » 

Assistant d'Ancrage (Snap Assist)

Enfin, Windows 10 a une fonction appelée « Snap Assist ». Celle-ci vous aide à placer les fenêtres côte à côte. En effet, lorsque vous déplacez une fenêtre comme on vient de le voir, Windows affiche (sous forme de vignettes) les autres fenêtres ouvertes qui peuvent venir s'ancrer à côté.

Il suffit alors de choisir quelle fenêtre viendra s'afficher dans l'autre partie de l'écran. Exemple :



Redimensionner une fenêtre

1. Pour redimensionner une fenêtre, placez votre pointeur sur un des bords ou un des coins de la fenêtre.



2. Quand le pointeur se change en double flèche ( ), maintenez le **bouton gauche de** votre souris enfoncé et bougez horizontalement, verticalement ou en diagonale.

3. Relâchez quand la dimension vous convient.

Autre nouveauté de Windows 10 : quand vous travaillez avec 2 fenêtres ouvertes côte à côte, si vous redimensionnez une de ces fenêtres, Windows adapte automatiquement la taille de l'autre fenêtre pour occuper tout l'écran.

AUTRES NOUVEAUTES

Windows 10 a également ajouté les fonctionnalités suivantes :

Microsoft Edge

Avec les précédentes versions de Windows (ex : Windows XP, Vista, 7, 8), lorsque vous achetiez un ordinateur, Internet Explorer était le navigateur installé par défaut. Un navigateur est un programme qui vous permet d'accéder à Internet.



Depuis Windows 10, c'est un nouveau navigateur qui a fait son apparition : Microsoft Edge. Celuici est plus moderne et facilite la lecture.

Attention, il n'est actuellement disponible que pour les ordinateurs avec Windows 10.

Cortana

Windows 10 propose également un assistant vocal : Cortana. C'est un outil qui permet par exemple de faire des recherches sur l'ordinateur en utilisant un micro pour communiquer avec l'ordinateur.

Cortana n'est pas disponible dans tous les pays et toutes les régions. Par exemple, en Belgique il n'est pas encore disponible.

CHAPITRE 2 : CONFIGURER ET SÉCURISER WINDOWS 10

Si vous avez récemment installer Windows 10 ou si vous avez acheté un nouvel ordinateur sur lequel est installé le dernier système d'exploitation de Microsoft, alors l'un de vos soucis est certainement comment configurer Windows 10 pour le sécuriser totalement.

La bonne nouvelle c'est que ce système est nettement plus sécurisé que ses prédécesseurs (Windows 7 et Windows 8).

Cependant, il reste des options à ne pas oublier pour compléter le processus et vraiment se protéger des différentes menaces et attaques.

CONFIGURER LES PARAMETRES DE CONFIDENTIALITE


La première chose à faire pour configurer Windows 10 est de désactiver l'ensemble des traceurs intégrés par Microsoft sur son système.

Ces traceurs ont pour rôle de collecter toutes les informations personnelles que vous fournissez.


Ce qui inclue vos différentes localisations, vos comptes, vos mots de passe, vos habitudes… Bonjour la vie privée !

Pour désactiver les paramètres de confidentialité, procédez comme suit :


Cliquez sur le menu démarrer pour activer les paramètres de Windows :



Dans le menu qui apparaît, cliquez sur l'option "Confidentialité" :



Cliquez sur l'onglet "Général" puis désactiver toutes les options en changeant leurs états de "On" en "Off" :



DESACTIVER LES MISES A JOUR AUTOMATIQUES

Les mises à jour de Microsoft sont pour la plupart essentielles mais le seul défaut c'est qu'elles s'installent "furtivement".

Ce qui cause des redémarrages soudains susceptibles de créer des situations critiques comme la perte de données non sauvegardées.

Pour désactiver les mises à jour automatiques et planifier les redémarrages voilà comment faire :

Dans le menu "Paramètres" cliquez sur l'option "Mise à jour et sécurité" :



Dans la fenêtre qui apparaît cliquez sur "Windows update" puis sur "Options avancées" en bas de la fenêtre de droite :



Dans le menu de droite changer l'option "Automatique" en "M'informer de planifier un redémarrage" :



N'oubliez pas de cocher l'option "**Me communiquer les mises à jour…Windows**".

C'est spécialement efficace si vous utilisez Microsoft Office car les mises à jour de sécurité relatives aux produits office seront installées également.


ACTIVER WINDOWS DEFENDER

Windows Defender doit absolument être activé.

Il remplace très bien n'importe quel autre antivirus spécialisé et bénéficie régulièrement de mises à jour.

Pour activer Windows Defender il faut :

Cliquez sur l'option "**Mises à jour et sécurité**" du menu "**Paramètres**" puis dans la fenêtre qui apparaît activez l'option "**Windows Defender**" :



Comme vous le voyez ci-dessus, les options "**Protection en temps réel**", "**Protection dans le Cloud**" et "**Envoi automatique d'un échantillon**" doivent aussi être activées pour un maximum de sécurité.

ACTIVER LE PARE FEU DE WINDOWS 10


Le pare feu de Windows est vraiment efficace.

Il vous permet de connaitre exactement les programmes qui communiquent avec les différents réseaux auxquels vous adhérez.


Pour cela, il est nécessaire de bien configurer le pare feu Windows 10.

Activer le pare feu


Dans la fenêtre des "**Paramètres**" cliquez sur l'option "**Réseau et internet**" :




Dans la fenêtre qui apparaît cliquez sur l'onglet "**Accès à distance**" puis sur l'option "**Pare feu Windows**" :



Le pare feu Windows 10 s'ouvre. Si la couleur affichée est verte c'est qu'il est activé sinon vous devrez l'activez en cliquant sur l'option "**Activer ou désactiver le Pare-feu Windows**" :



Il suffit de choisir les options d'activation :




Pour comprendre la différence entre les réseaux privés et les réseaux publics reporter vous à notre article "**Créer, gérer et réparer son propre réseau local**"

<u>Autoriser ou empêcher une application de communiquer avec un réseau</u>


Le pare feu Windows 10 peut entre autre permettre ou non à une application d'être active sur un réseau.

Pour cela, il faut suivre la procédure suivante :

Dans l'interface du pare-feu Windows 10 cliquez sur l'option "**Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows**" :



La liste des applications installées s'affiche avec la possibilité d'autoriser ou d'empêcher leur présence sur le réseau en cochant ou en décochant les cases adéquates. Il faut tout d'abord activer cette fonction en cliquant sur le bouton "**Modifier les paramètres**" :




Vous noterez qu'il y a 2 cases :

Une case pour les réseaux "**Privés**" Et
une autre pour les réseaux "**Public**".

Pour faire simple, choisissez le maximum d'applications pour lesquelles vous devrez décocher la case "**Public**".


Des applications avec la notion "**à distance**" ne devrait pas avoir la case "**Public**" cochée :




CONFIGURER LE PARTAGE DE FICHIERS

Lorsque vous êtes connecté sur un réseau, il est préférable de bien configurer les options du partage avancé.


Pour y accéder, cliquez sur l'option "**Réseau et internet**" dans la fenêtre des paramètres :



Dans l'interface qui s'affiche, cliquez sur l'option "**Centre Réseau et partage**" :




Le Centre réseau et partage s'affiche. Pour accéder aux options du partage avancé cliquez sur l'option "**Modifier les paramètres de partage avancé**" :



Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez configurer les options de partage avancées. Vous avez accès à 3 catégories : Privé, Invité ou Public et tous les réseaux :


Pour la catégorie "Privé" :



Pour la catégorie "Invité ou Public" :



Pour la catégorie "Tous les réseaux" :



Pour plus de détails sur la manipulation et la gestion des réseaux consultez notre article "Gérer tous les réseaux Windows comme un professionnel".

CONFIGURER LE CONTROLE DE COMPTE UTILISATEUR UAC


Cette option est omniprésente dans Windows et cela depuis les premières versions de ce système.

Elle permet de contrôler les modifications non autorisées sur votre ordinateur.


Ces modifications sont effectuées par des applications tierces et peuvent influencer la sécurité de votre système.

Pour accéder à l'interface du contrôle de compte utilisateur, il faut procéder comme suit:


Dans la zone de recherche de la barre de menu saisissez le mot "**UAC**" puis cliquez sur le raccourci qui s'affiche :



Dans l'interface qui apparaît, Vous verrez que la valeur par défaut est à la 2ème position :



Pour une sécurité optimale, configurer l'UAC au niveau maximal :



Ce niveau de contrôle vous avertit à chaque modification que peut apporter une application web, un site internet ou un logiciel qui voudrait s'installer "furtivement".

Utiliser un compte local

C'est avec Windows 8 que la possibilité de se connecter avec un compte Microsoft a été créée.

Certes, c'est un avantage dans l'optique de pouvoir synchroniser son espace de travail avec plusieurs ordinateurs mais c'est aussi à double tranchant puisque Microsoft peut localiser et identifier chaque utilisateur qui se connecte et chaque machine sur lequel ce compte est connecté.

Ce concept nous conduit obligatoirement à la question suivante :

Si une de ces machines est piratée, est ce que l'accès à mon compte peut être restreint et ainsi protéger mes autres plates formes synchronisées ou non?

Il y a beaucoup trop de risques.


C'est pour cela qu'il vaut mieux se connecter avec un compte local s'il n'y a pas nécessité d'utiliser un compte Microsoft.

Pour cela, voilà comment procéder :

Dans la fenêtre des paramètres cliquez sur l'option "**Comptes**" :



Dans la fenêtre qui s'affiche et dans la partie droite cliquez sur l'option "se connecter plutôt avec un compte local" :



En passant d'un compte Microsoft à un compte local rien de dangereux n'arrivera à votre ordinateur.

Pour plus de détails sur cette manipulation consultez notre article "**Passer d'un compte Microsoft à un compte local**".

UTILISER UN ECRAN DE VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE

Pour sécuriser Windows 10, vous devez être sur que votre ordinateur est sécurisé même en votre absence.


C'est l'utilité d'un écran de verrouillage.

Pour y accéder vous devez :

Cliquez sur la rubrique "**Personnalisation**" dans la fenêtre des paramètres :



Dans l'interface qui apparaît, cliquez sur l'option "**Ecran de verrouillage**" :



Vous pouvez configurer votre écran de verrouillage comme bon vous semble selon les options disponibles.

Et surtout choisissez bien les applications qui seront affichées.

CONCLUSION

Dans l'ensemble, configurer Windows 10 en suivant ces consignes permet de renforcer la sécurité de votre système d'une manière remarquable.

Mais vous devez vraiment faire attention aux sites malveillants et aux autres menaces car à force de cumuler les attaques il y en a forcément quelques-unes qui passent.


Donc la formule absolue reste une configuration optimale doublée d'une vigilance sans faille.

CHAPITRE 3 : ASTUCES ET FONCTIONS CACHEES POUR MAITRISER WINDOWS 10

ACCEDEZ A UN MENU DEMARRER AVANCE

Vous connaissez sans nul doute le menu Démarrer, classique, mais connaissez-vous le menu Démarrer avancé ?

D'un simple clic droit sur le bouton du menu Démarrer, il est possible d'accéder à certaines options avancées sans avoir à naviguer dans d'interminables menus : Paramètres du système, gestionnaire des tâches, gestionnaire des périphériques, de nombreux menus liés au Système, etc.



REDUISEZ TOUTES LES FENETRES SAUF LA FENETRE ACTIVE


Peu de personnes le savent, mais Windows offre de nombreuses possibilités quant à la gestion de l'affichage des fenêtres. Il est possible, par exemple, de réduire toutes les fenêtres ouvertes à l'exception de la fenêtre active, d'une manière assez singulière.

Maintenez le clic sur la barre de titre de la fenêtre que vous souhaitez conserver, et secouez-la. Toutes les autres fenêtres devraient automatiquement être réduites dans la barre des tâches.

ACCEDEZ RAPIDEMENT AU BUREAU


De la même manière, il est possible d'afficher rapidement le bureau de plusieurs manières. La première, en utilisant le raccourci clavier **Windows+D**.

La seconde en cliquant sur le trait fin affiché à l'extrémité droite de la barre des tâches, juste à côté de l'heure et du compteur de notification. Un clic affiche le bureau, un second clic affiche de nouveau toutes vos fenêtres.



Il est également possible d'afficher un aperçu rapide du bureau en survolant ce trait fin.


Pour activer cette option, ouvrez les **Paramètres** de Windows 10, et rendez-vous dans **Personnalisation** puis dans **Barre des tâches** pour y activer la fonction **Utiliser Aero Peek pour afficher un aperçu du Bureau**.




REDIMENSIONNEZ AUTOMATIQUEMENT VOS FENETRES SUR LA MOITIE DE L'ECRAN

Si vous faites partie des utilisateurs qui aiment bien que l'affichage des fenêtres soit ordonné, vous pouvez afficher côte à côte deux fenêtres sur chaque moitié de l'écran très facilement.

Cliquez sur la barre supérieure d'une fenêtre, et amenez le pointeur de la souris vers le bord droit ou gauche de l'écran.



La fenêtre devrait automatiquement se coller du côté de l'écran où vous l'avez amenée et se redimensionner pour occuper la moitié de l'affichage. Il ne vous reste ensuite qu'à sélectionner la deuxième fenêtre que vous souhaitez conserver active pour qu'elle vienne se caser dans l'espace restant.




OUVREZ RAPIDEMENT UNE NOUVELLE FENETRE D'APPLICATION

Il est possible d'ouvrir rapidement une nouvelle fenêtre d'une application (explorateur de fichier, navigateur web, traitement de texte, etc.) en faisant un simple clic avec la molette de la souris sur l'icône de l'application affichée dans la barre des tâches.

ACTIVEZ LE DEFILEMENT EN ARRIERE-PLAN

Il vous arrive d'essayer de faire défiler du contenu avec la molette de la souris, sur une fenêtre affichée en arrière-plan sans y arriver ? Il est possible d'y remédier très facilement.

Ouvrez les Paramètres de Windows, rendez-vous dans Périphériques, puis dans la section consacrée à la Souris, activez l'option Faire défiler les fenêtres inactives lorsque je les pointe avec ma souris.




Ainsi, pour faire défiler le contenu d'une page affichée sur une fenêtre inactive, vous n'aurez qu'à survoler la fenêtre avec le pointeur de la souris, et utiliser la molette comme habituellement pour en faire défiler le contenu.

PERSONNALISEZ LE THEME DE WINDOWS

Les utilisateurs les plus aguerris sont sans nul doute déjà au courant, mais Windows propose deux thèmes différents pour son interface : un thème clair et un thème sombre, le fameux « Dark Mode » qui rencontre un franc succès ces derniers temps.

Pour personnaliser le thème de votre Windows, ouvrez les **Paramètres**, puis dans **Personnalisation**, entrez dans le menu **Couleur**, et déroulez le menu **Choisissez votre couleur**.



Vous pourrez opter pour le thème clair, le thème sombre, ou choisir des réglages personnalisés pour, par exemple, utiliser un mode Windows Clair, tout en conservant un mode d'application Sombre.


FAIRE PIVOTER L'ORIENTATION DE L'ECRAN

Vous devez afficher une longue page ou une image en format portrait sur votre écran ? Commencez par pivoter physiquement votre écran. Pour réorienter correctement l'affichage, nul besoin de se rendre dans les paramètres, utilisez simplement le raccourci clavier **Ctrl + Alt+ D + flèche directionnelle** en fonction de l'orientation souhaitée.

UTILISEZ L'ASSISTANT DE CONCENTRATION

Si votre degré de concentration chute à la moindre distraction, peut-être vaut-il mieux configurer l'Assistant de concentration de Windows 10. Grâce à lui, toutes les notifications que vous recevez habituellement sur votre machine seront passées sous silence.


Pour le trouver, rendez-vous dans les Paramètres, puis au sein du menu Système, entrez dans Assistant de concentration.



Vous pourrez alors choisir de masquer certaines notifications, mais aussi activer l'option durant une plage horaire définie, ou lorsque vous utilisez votre ordinateur pour une tâche précise (duplication d'écran, jeux, etc.).

TROUVEZ FACILEMENT UNE APPLICATION


Plutôt que de cliquer sur le menu Démarrer pour faire défiler par ordre alphabétique les programmes installés sur votre machine afin d'ouvrir la bonne application, saisissez les premières lettres de son nom dans le champ de recherche affiché dans la barre des tâches. L'application recherchée devrait apparaître automatiquement en tête de liste.



Limitez les applications en arrière-plan

Pour limiter l'utilisation de la batterie de votre PC portable, mais aussi pour faire quelques économies de données mobiles si vous travaillez en partage de connexion, il est possible d'empêcher certaines applications de fonctionner en tâche de fond.

Pour ce faire, ouvrez les **Paramètres**, entrez dans le menu **Confidentialité**, faites défiler les options affichées dans la colonne latérale et accédez au menu **Applications en arrière-plan**.




Vous n'aurez qu'à désactiver les applis que vous ne souhaitez pas autoriser à fonctionner sans que vous ne les ouvriez.

"IMPRIMEZ" DES DOCUMENTS PDF

Quel est le meilleur moyen de partager un document que de le figer au sein d'un fichier PDF. Windows 10 intègre dans ses paramètres d'impression, une option permettant de générer un fichier PDF.

Ouvrez le module d'impression depuis un document à l'aide du raccourci clavier **Ctrl+P**, puis dans le menu déroulant permettant de choisir l'imprimante à utiliser, sélectionnez **Microsoft Print to PDF**.

Cliquez ensuite sur le bouton **Imprimer**. Dans la boîte de dialogue que s'ouvre, renseignez le nom de votre document, sélectionnez un répertoire de sauvegarde et validez en cliquant sur **Enregistrer**.



PROFITEZ AU MAXIMUM DES RACCOURCIS CLAVIER

La majorité des utilisateurs de Windows connaissent les raccourcis clavier basiques, qui leur permettent, par exemple, de copier-coller un élément (Ctrl+C / Ctrl+V), ou encore de sauvegarder un fichier (Ctrl+S).

Apprendre par cœur des dizaines de raccourcis clavier peut sembler fastidieux, mais connaître les raccourcis claviers indispensables pour Windows 10 pourra vous faire gagner un temps précieux au quotidien.

Les raccourcis basiques

Ctrl + A : tout sélectionner
Ctrl + C : copier un élément sélectionné
Ctrl + X : couper un élément sélectionné
Ctrl + V : coller un élément sélectionné
Ctrl + Z : annuler la dernière action
Ctrl + Y : restaurer la dernière action
Ctrl + S : sauvegarder un document
Ctrl + P : lancer une impression
Ctrl + flèche gauche ou droite : avancer le curseur au début du mot précédent ou suivant
Ctrl + flèche haut ou bas : avancer le curseur au début du paragraphe précédent ou suivant

Les raccourcis système

Touche Windows : ouvrir le menu Démarrer
Windows + I : accéder rapidement aux paramètres de Windows **Windows + L :** verrouiller son PC
Windows + D : afficher le bureau
Windows + A : afficher le centre de notifications
Windows + E : afficher l'explorateur de fichiers
Windows + S : ouvrir le moteur de recherche de Windows
Windows + Majuscule + S : faire une capture d'écran

Ctrl + molette de la souris : zoomer dans une pages / agrandir la taille de la police

Les raccourcis pour gérer les fenêtres

Windows + flèche gauche ou droite : déplacer la fenêtre d'un côté ou de l'autre de l'écran

Windows + flèche haut ou bas : agrandir ou réduire la taille de la fenêtre

Windows + M : réduire toutes les fenêtres

Ctrl + N : ouvrir une nouvelle fenêtre de l'application active

Ctrl + W : fermer la fenêtre active


Alt + Tabulation : naviguer entre les applications ouvertes sur le PC **Alt + F4 :** fermer le programme actif

Ctrl+ Maj + N : créer un nouveau dossier

F5 : rafraîchir le contenu de la fenêtre

DESENCOMBREZ LE DISQUE DE VOTRE PC

Comme sur iOS et Android, Windows 10 intègre un module permettant de visualiser rapidement la répartition de l'occupation du disque dur.



Ouvrez les **Paramètres** puis dans **Système**, entrez dans le menu **Stockage**.


Vous pourrez par ailleurs en profiter pour activer l'Assistant de stockage qui se chargera de temps en temps de supprimer automatiquement les fichiers dont vous n'avez plus besoin comme les éléments mis à la corbeille ou les fichiers temporaires.

ACTIVEZ LE GOD MODE


Pour les utilisateurs un peu avancés de Windows 10, il est possible d'activer un « God Mode » qui regroupe au sein d'une même fenêtre, de très nombreux paramètres avancés de Windows 10.

Pour activer le God Mode, placez-vous sur le bureau, faites un clic droit, et choisissez de créer un Nouveau Dossier que vous nommerez

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}



Le dossier renommé devrait instantanément changer d'apparence. Faites un double clic sur celleci pour ouvrir la fenêtre du God Mode.



Vous y trouverez un peu plus de 200 paramètres avancés accessibles en un clic et couvrant aussi bien la gestion de l'alimentation que les réglages réseau ou encore la gestion des comptes utilisateurs de Windows 10.