

Description

Ce driver permet de lire de la musique et de gérer le multiroom

Interfaces physiques / virtuelles compatibles

N/A

Pré-Requis

cuments

Disposer du logiciel Foobar (http://www.foobar2000.org/download)

Dupliquer le dossier contenant l'application autant de fois qu'il y a de zone à piloter (1 Foobar / zone)

Il y 2 possibilités de gérer le foobar:


- Directement en lui envoyant des commandes à l'exécutable
- En lui envoyant des commandes via http

Si le logiciel Foobar doit être contrôle via http:

Disposer du plugin foo-httpcontrol (http://code.google.com/p/foo-httpcontrol/downloads/list --> foo_httpcontrol_0_97_12.zip) pour chaque Foobar, et mettre la dll foo_httpcontrol dans le dossier components

:\foobar2000\components Nom -٨ es fichiers 🔰 foo_albumlist.dll 🔰 foo_cdda.dll nmer ce fichier 🔊 foo_converter.dll er ce fichier 🔰 foo_dsp_std.dll ce fichier foo_httpcontrol.dll ce fichier sur le Web 🔊 foo_input_std.dll 🐒 foo_rgscan.dll er ce fichier par er électronique 🐒 foo_ui_std.dll mer ce fichier

Disposer d'un template (http://code.google.com/p/foo-httpcontrol/downloads/list --> default_1_0.zip) pour le plugin http dans le répertoire foo_httpcontrol_data





V1.1

Driver - Foobar

Lancer Chaque Foobar et paramétrer son adresse et son port IP et activer le serveur



Pour vérifier que celui-ci fonctionne correctement cliquer sur Open http....

Configuration du driver

Voici la liste des caractéristiques du driver :

NOM	EDITABLE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Icone	Oui	Image représentant le Driver	
Nom	Non	Libellé de driver (qui sert aussi à l'affichage)	
Enable	Oui	Activation du Driver	Coché / Décoché
Description	Non	Description qui peut être le modèle du driver ou autre chose	
StartAuto	Oui	Coché si le driver doit être activé dès le démarrage du serveur ou Décoché s'il doit être activé manuellement	Coché / Décoché
Modele	Oui	Modèle du driver	
Version	Non	Version du driver	

Configuration des devices associés à ce driver

Voici la liste des caractéristiques du device à configurer pour fonctionner correctement avec ce driver :

NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Туре	Type du device	AUDIO
Solo	non utilisé	
Adresse1	Chemin de l'exécutable de l'application Foobar associée	Ex: C:\MaChambre\Foobar2000.exe

HoMIDoM	V1.1
Driver – Foobar	

Adresse2		Ex: http://127.0.0.1:8888
Modéle	Non obligatoire	Ex: Lecteur de ma chambre

Messages affichés dans les logs

Voici une liste non exhaustive de logs possibles pour ce driver

• Le fichier executable foobar n'existe pas ou l'adresse IP n'est pas définie