



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

데이터 풀


데이터 풀

개요

클러스터 내의 풀(Pool) 들에 대한 상태와 세부 정보를 시각적으로 확인하고 관리할 수 있는 기능입니다. Glue의 Pool은 데이터를 저장하기 위한 논리적 공간이며, 각 Pool은 특정한 CRUSH 규칙, 복제 방식, PG 개수 등을 관리할 수 있습니다.

목록 조회

1. 데이터 풀 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 데이터 풀 목록을 확인하거나 데이터 풀 생성 버튼을 클릭하여 데이터 풀을 생성할 수 있습니다.



이름	데이터 보호	용량 프로그램	PG 상태	사용량	읽은 바이트	쓰여진 바이트	읽기 ops	쓰기 ops
> mgr	replica: x2	mgr	1 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s
> rgw.root	replica: x3	rgw	32 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s
> default.rgw.control	replica: x3	rgw	32 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s
> default.rgw.log	replica: x3	rgw	32 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s
> default.rgw.meta	replica: x3	rgw	32 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s
> nvmeof	replica: x2	rbd	32 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s
> nvmeof_pool	replica: x2	rbd	32 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s
> rbd	replica: x2	rbd	32 active+clean	0.43%	0 /s	14.8 /s	0 /s	14.8 /s
> test.data	replica: x2	cephfs	256 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s
> test.meta	replica: x2	cephfs	16 active+clean	0%	0 /s	0 /s	0 /s	0 /s

세부 설명 조회

1. 데이터 풀의 세부 설명 정보를 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the '데이터 풀' (Data Pool) configuration page in the ABLESTACK interface. The left sidebar contains navigation links: 대시보드, 클러스터, 데이터 풀, 볼륨 디바이스, NFS, 파일 시스템, and 오브젝트 게이트웨이. The main content area displays a table of data pools. The 'mgr' pool is selected, showing details such as application metadata, audit, cache settings, and replication rules. The table includes columns for name, status, PG state, usage, and various metrics.

이름	데이터 보호	용량 프로그램	PG 상태	사용량	읽은 바이트	쓰여진 바이트	읽기 ops	쓰기 ops
mgr	replicas: x2	mgr	1 active+clean	0%	0/s	0/s	0/s	0/s

세부설명 | 성능 세부정보 | 설정

application_metadata: mgr
audit: 0
cache_min_evict_age: 0
cache_min_flush_age: 0
cache_mode: none
cache_target_dirty_high_ratio_micro: 600000
cache_target_dirty_ratio_micro: 400000
cache_target_full_ratio_micro: 800000
create_time: 2025-05-21T04:12:52.23291+0000
crush_rule: replicated_rule
data_protection: replica: x2
erasure_code_profile: rbd

> rbd | replicas: x2 | rbd | 32 active+clean | 0.42% | 0/s | 27/s

0 섹터들 / 2 전체

성능 세부정보 조회

1. 데이터 풀의 성능 세부정보 정보를 대시보드로 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the '데이터 풀' (Data Pool) performance monitoring page in the ABLESTACK interface. The left sidebar contains navigation links: 대시보드, 클러스터, 데이터 풀, 볼륨 디바이스, NFS, 파일 시스템, and 오브젝트 게이트웨이. The main content area displays various performance metrics and graphs. The 'mgr' pool is selected, showing details such as application metadata, audit, cache settings, and replication rules. The table includes columns for name, status, PG state, usage, and various metrics.

Capacity used: 0.0000130%

Time till full: 7639 year

mgr Object Ingress/Egress: 0.100 ops/s

mgr Client IOPS: 20 io/s

mgr Client Throughput: 400 kB/s

mgr Objects: 2.50

설정 조회

1. 데이터 풀의 설정 정보를 확인할 수 있습니다.

대시보드

클러스터

데이터 풀

블록 디바이스

NFS

파일 시스템

오브젝트 게이트웨이

Pools

데이터 풀 목록

통합 성능

+

 생성

10

Q

이름	데이터 보호	용량 프로그램	PG 상태	사용량	읽은 바이트	쓰여진 바이트	읽기 ops	쓰기 ops
mgr	replicas: x2	mgr	1 active+clean	0%			0 /s	0 /s

세부설정

상태 세부정보

설정

이름	설명	키	소스	값
BPS 바스트	원하는 바스트 IO 바이트 제한입니다.	rdp_qos_bps_burst	글로벌	0 B/s
BPS 제한	원하는 총 IO 바이트 수 제한입니다.	rdp_qos_bps_limit	글로벌	0 B/s
IOPS 바스트	원하는 IO 작업의 바스트 제한입니다.	rdp_qos_iops_burst	글로벌	0 IOPS
IOPS 제한	원하는 총 IO 작업 제한입니다.	rdp_qos_iops_limit	글로벌	0 IOPS
읽기 BPS 바스트	원하는 읽기 바스트 제한입니다.	rdp_qos_read_bps_burst	글로벌	0 B/s
읽기 BPS 제한	원하는 총 읽기 바이트 수 제한입니다.	rdp_qos_read_bps_limit	글로벌	0 B/s
읽기 IOPS 바스트	원하는 읽기 작업의 바스트 제한입니다.	rdp_qos_read_iops_burst	글로벌	0 IOPS
읽기 IOPS 제한	원하는 총 읽기 작업 제한입니다.	rdp_qos_read_iops_limit	글로벌	0 IOPS
쓰기 BPS 바스트	쓰기 바이트의 원하는 바스트 제한입니다.	rdp_qos_write_bps_burst	글로벌	0 B/s
쓰기 BPS 제한	원하는 총 쓰기 바이트 수 제한입니다.	rdp_qos_write_bps_limit	글로벌	0 B/s

12 전체

<

1

>

of 2

>

rd

replicas: x2

rd

6 active+clean, 22 active+remapped+backf 2 active+remapped+backf 2 peering

0.43%

0 /s

12.8 /s

0 섹터 / 2 전체

생성

1. 생성 버튼을 클릭 하여 생성데이터 풀 화면을 호출합니다.

대시보드

클러스터

데이터 풀

블록 디바이스

NFS

파일 시스템

오브젝트 게이트웨이

Pools

데이터 풀 목록

통합 성능

+

 생성

10

Q

이름	데이터 보호	용량 프로그램	PG 상태	사용량	읽은 바이트	쓰여진 바이트	읽기 ops	쓰기 ops
mgr	replicas: x2	mgr	1 active+clean	0%			0 /s	0 /s
rd	replicas: x2	rd	32 active+clean	0.72%			0.2 /s	31.2 /s

0 섹터 / 2 전체

2. 데이터 풀 생성을 위한 항목을 입력합니다.

The screenshot shows the 'Create Data Pool' interface in the ABLESTACK dashboard. The left sidebar contains navigation links: 대시보드, 클러스터, 데이터 풀 (selected), 볼륨 디바이스, NFS, 파일 시스템, and 오브젝트 게이트웨이. The main form area is titled '생성데이터 풀' and contains the following fields and sections:


- 이름:** A text input field containing 'test'.
- 데이터 풀 형태:** A dropdown menu set to 'replicated'.
- PG 오토스케일:** A dropdown menu set to 'on'.
- 복제 크기:** A text input field containing '2'.
- 응용 프로그램:** A dropdown menu with 'rbd' selected.
- 크러쉬:** A section containing a dropdown menu for '크러쉬 룰셋' set to 'replicated_rule'.
- 압축:** A section containing a dropdown menu for '모드' set to 'none'.
- Quotas:** A section with two input fields: '최대 바이트' (Maximum Size) set to '100 GIB' and '최대 오브젝트' (Maximum Objects) set to '0'.
- RBD 설정:** A section with a label '서비스 명' (Service Name).

At the bottom right of the form, there are two buttons: '취소' (Cancel) and '생성 데이터 풀' (Create Data Pool).


- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **데이터 풀 형태:** 데이터 풀 형태를 선택합니다.
- **PG 오토스케일:** PG 오토스케일을 선택합니다.
- **복제 크기:** 복제 크기를 입력합니다. (기본은 2벌 복제 입니다.)
- **응용 프로그램:** 응용 프로그램을 선택합니다.
- **크러쉬 룰셋:** 크러쉬 룰셋을 선택합니다.
- **모드:** 모드를 선택합니다.
- 필요시 **쿼터** 를 설정합니다.
- **생성 데이터 풀** 버튼을 클릭하여 데이터 풀을 생성합니다.

편집

1. 선택한 데이터 풀의 정보를 편집합니다.




- 목록에서 편집할 데이터 풀을 선택합니다.
- **편집** 버튼을 클릭하여 데이터풀 편집 화면을 호출합니다.



- 수정할 항목을 입력합니다.
- **편집 데이터 풀** 버튼을 클릭하여 데이터 풀을 편집합니다.


삭제

1. 선택한 데이터 풀을 삭제합니다.



- 목록에서 삭제할 데이터 풀을 선택합니다.
- **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete Pool 화면을 호출합니다.


2. 데이터 풀 삭제를 위한 항목을 입력합니다.



- **예, 확실합니다.** 를 체크 합니다.
- **Delete Pool** 버튼을 클릭하여 데이터 풀을 삭제합니다.

통합 성능 조회

1. 데이터 풀의 통합 성능 정보를 대시보드로 확인할 수 있습니다.



ABLESTACK Online Docs