

화면ID	KIDS-PP-US-LG-09	화면명	비밀번호 재설정	화면 유형	입력
화면 경로	홈 > 로그인 > 아이디 로그인 > 비밀번호 찾기 > 비밀번호 재설정	화면 설명	비밀번호 재설정	작업자 / 작업일시	권영주 / 2025-11-14

Header

GNB

홈 > 로그인 > 아이디 로그인 > 비밀번호 찾기 > 비밀번호 변경

비밀번호 변경

비밀번호 변경을 위해 새로운 비밀번호를 입력해주세요.

비밀번호 (필수)

1-1
숫자+영문+특수문자 조합 10자리 이상

1-2
비밀번호를 동일하게 입력하세요.

2
취소하기
3
변경하기

Description

1. 밀번호 재설정을 위한 비밀번호 입력란 영역
 - 1-1. [Text Box - 비밀번호 입력란]
 - 비밀번호 입력란 숫자, 영문, 특수문자 조합 최소 10자리 이상 입력 가능
 - 최대 20자까지 입력 가능
 - 1-2. [Text Box - 비밀번호 확인 입력란]
 - 비밀번호 확인을 위한 입력란 숫자, 영문, 특수문자 조합 최소 10자리 이상 입력 가능
 - 최대 20자까지 입력 가능
 - 비밀번호 입력란과 일치하는지 유효성 검증 후 일치하지 않을 경우 입력란 하단에 입력하신 비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 입력해주세요. 메시지 출력
2. [Btn - 취소하기]
 - 버튼 클릭 시 입력한 정보 저장하지 않고 [KIDS-PP-US-LG-08 비밀번호 찾기] 페이지로 이동
3. [Btn - 변경하기]
 - 버튼 활성화 조건 : 비밀번호 입력 및 비밀번호 확인의 입력란이 모두 일치하고 유효성 검증 시 정상적인 비밀번호 일 경우 버튼 클릭 시 [KIDS-PP-US-LG-10 비밀번호 찾기 완료] 페이지로 이동
 - 버튼 비활성화 조건 : 페이지 진입 시 버튼 비활성화 처리, 입력한 비밀번호가 비정상적일 경우, 비밀번호 확인에서 비밀번호 입력이 불일치한 경우

Footer