

화면ID	KIDS-PP-US-JM-10	화면명	회원탈퇴	화면 유형	입력
화면 경로	홈 > 회원정보수정 > 회원탈퇴	화면 설명	회원탈퇴	작업자 / 작업일시	권영주 / 2025-12-01

Header

GNB

홈 > 회원정보수정 > 회원 탈퇴

회원 탈퇴

회원 탈퇴를 위해 탈퇴 사유를 선택해주세요.

1

회원 탈퇴하기 전에

회원 탈퇴를 하면 가입 시 입력한 개인정보는 모두 삭제되며 삭제된 데이터는 복구되지 않습니다.
탈퇴가 완료된 후에는 회원정보가 삭제되기 때문에 본인 여부를 확인할 수 없습니다.
게시글을 임의로 삭제해드릴 수 없으니 삭제해야 할 정보가 있으실 경우 탈퇴 전 삭제하신 후
회원 탈퇴를 진행해주시기 바랍니다.

2

탈퇴 사유

2-1

- 가입 후 활동할 항목이 없어서
- 자주 방문하지 않아서
- 회원으로서 활동할 이유가 없어서

3

취소하기

4

탈퇴하기

Description

- 회원탈퇴 유의사항
 - 회원탈퇴하기 전에 유의사항
- 탈퇴사유 선택 영역
 - [Radio Btn - 탈퇴사유]
 - 디폴트선택값 : 미선택
 - 선택값 : 가입 후 활동할 항목이 없어서, 자주 방문하지 않아서, 회원으로서 활동할 이유가 없어서
 - 관리자의 회원탈퇴 관리를 선택한 탈퇴사유 텍스트를 저장하도록 함
- [Btn - 취소하기]
- [Btn - 탈퇴하기]
 - 버튼 클릭 시 [KIDS-PP-US-JM-09 회원정보수정] 페이지로 이동
 - 버튼 활성화 조건 : 사유 선택 시 탈퇴가 완료되었습니다. 알럿창 호출
알럿창에서 확인 버튼 클릭 시 [KIDS-PP-US-MA-01 메인] 페이지로 이동
 - 버튼 비활성화 조건 : 페이지 진입 시 버튼 비활성화 처리, 라디오 버튼으로 선택하지 않은 경우