

Manual para Instalação e Configuração do NF-e Server



SUMÁRIO

1. CRIAR PASTAS NF-E E NFC-E.....	4
2. CONFIGURAR O NF-E SERVER NO ATIVO ERP:	4
3. CONFIGURAÇÃO NF-E	4
3.1. ABA “GERAL”	4
3.2. ABA WEB SERVICE	5
4. CONFIGURAÇÃO MONITOR DE NOTAS	6
4.1. EMPRESA	6
4.2. ABA PASTAS	7
4.3. CAMINHO PASTAS	7
4.4. CERTIFICADO DIGITAL	7
4.5. OBSERVAÇÕES.....	8

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Bem-vindo ao Manual de Instalação e Configuração do Monitor de Notas NF-e Server!

Este guia foi criado para oferecer instruções práticas e detalhadas sobre o processo de instalação e configuração do Monitor de Notas NF-e Server no ambiente do cliente.

Aqui, você encontrará orientações para:

- **Solicitar as informações fiscais do cliente:** Certifique-se de obter os dados fiscais necessários para configurar corretamente o sistema.
- **Solicitar o instalador do certificado digital:** Garanta que o certificado digital do cliente esteja disponível para a integração com o monitor.
- **Identificar o servidor onde o monitor será hospedado:** Verifique qual máquina será utilizada para garantir que atenda aos requisitos de instalação e desempenho.
- **Criar a estrutura de pastas:** Organize os dados e arquivos do sistema de forma clara e eficiente, garantindo que os caminhos estejam corretamente configurados. Certifique-se de que as pastas possuam as permissões adequadas e estejam configuradas para compartilhamento na rede, assegurando o pleno funcionamento e acessibilidade do sistema.
- **Garantir uma boa conexão de internet:** Verifique se o ambiente possui uma conexão de internet estável e de boa qualidade. Uma conexão eficiente é essencial para o correto funcionamento do sistema, incluindo o envio e recebimento de dados, integração com serviços externos da sefaz e atualizações.

Nosso objetivo é capacitar todos os envolvidos no processo, desde iniciantes até profissionais experientes, promovendo consistência e confiabilidade na implementação do sistema.

Importante: Certifique-se de validar todas as configurações e realizar testes completos antes de finalizar a implementação. Isso garantirá que o sistema funcione conforme o esperado e atenda aos padrões de qualidade necessários. Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com o Suporte.

Agradecemos seu comprometimento em seguir as melhores práticas para assegurar uma instalação eficiente e segura. Com dedicação e precisão, garantiremos o sucesso e a satisfação do cliente.

INSTALACAO E CONFIGURACAO DO NF-e SERVER**1. CRIAR PASTAS NF-E E NFC-E**

CRIAR UMA PASTA COM O NOME “NF-E” E “NFC-E” NO DISCO LOCAL C (SERVIDOR);
BAIXAR O APP ATIVO.NF-e DO SITE DA PATRIMONIO, MOVER PARA A PASTA: INSTALL
> ATIVO > NF-e SERVER E INSTALAR.

2. CONFIGURAR O NF-E SERVER NO ATIVO ERP:

PARA CONFIGURAR A FERRAMENTA DO NF-e NO ERP É NECESSÁRIO HABILITÁ-LA.
OPCOES > OBJETOS EXPLORER > ATIVO.COM.NFe > FERRAMENTAS >
CONFIGURACOES NF-e (habilitar).




Figura 1

APÓS HABILITADO, ABRIR “CONFIGURACOES NF-e” E CONFIGURAR CONFORME AS
ABAS: GERAL, WEB SERVICE...

3. CONFIGURAÇÃO NF-E**3.1. ABA “GERAL”**

NA ABA “GERAL” NO CAMPO “PASTA EXPORTACAO” DEVE-SE DEFINIR O CAMINHO
NO SERVIDOR DO CLIENTE NO DISCO LOCAL PARA A PASTA “NF-E” ONDE FICARA
ARMAZENADO OS ARQUIVOS REFERENTE AO ATIVO.NF-e.




Figura 2

3.2. ABA WEB SERVICE

NA ABA “WEB SERVICE” NO CAMPO “TIPO DE AMBIENTE” DEVE-SE SELECIONAR A OPCAO PRODUCAO. NO CAMPO “VERSAO WS” DEVE-SE COLOCAR 4.0




Figura 3

APÓS CONFIGURADO GRAVAR NO ICONE “DISQUETE” OU F2.

4. CONFIGURAÇÃO MONITOR DE NOTAS

ABRIR O APP ATIVO.NF-e SERVER – MONITOR DAS NOTAS FISCAIS NO ICONE CONFIGURACOES DO APLICATIVO.




Figura 4

4.1. EMPRESA

NO ICONE “NOVA EMPRESA” CRIA UMA ABA PARA INSERCAO DOS DADOS REFERENTE A NOVA EMPRESA:



Figura 5

4.2. ABA PASTAS

NA ABA “PASTAS” INSERIR OS CAMINHOS PARA ONDE SERAO GRAVADOS OS ARQUIVOS XML.



Figura 6

4.3. CAMINHO PASTAS

CAMINHO: DISCO C > NF-E > PASTA_CNPJ_EMPRESA




Figura 7

4.4. CERTIFICADO DIGITAL

NOTA:

NA ABA “CERTIFICADO DIGITAL” CLICAR NO ICONE Á DIREITA PARA INCLUIR O CERTIFICADO. OBS.: O CERTIFICADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELO CLIENTE.




Figura 8

4.5. OBSERVAÇÕES

- APÓS O FIM DAS CONFIGURACOES CLICAR NO ICONE “SALVAR AS ALTERACOES E FECHAR A TELA” PARA FIXAR AS INFORMACOES INSERIDAS.
- CASO APAREÇA UMA ADVERTENCIA SOBRE ACESSO NEGADO, DEVE IR NAS PROPRIEDADES DA PASTA PARA DAR PERMISSAO.