



Manual para Instalação e Configuração do COM-Sync e INT-Sync

SUMÁRIO

1. INSTALAR OS SETUP'S	4
2. CONFIGURAÇÃO DE DUAS FRENTES DE LOJAS	5
3. EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DE E-MAIL.....	7

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Bem-vindo ao Manual de Instalação e Configuração dos Sincronizadores Com-Sync e Int-Sync!

Este guia foi desenvolvido para fornecer orientações práticas e diretas sobre o processo de instalação, configuração e monitoramento dos sincronizadores Com-Sync e Int-Sync, fundamentais para a integração e sincronização de dados do integrador com as frentes de lojas.

Aqui, você encontrará instruções detalhadas para configurar os sincronizadores, realizar testes e acompanhar sua operação de maneira eficiente e segura, garantindo a integridade e a disponibilidade dos dados sincronizados.

Nosso objetivo é capacitar todos os envolvidos no processo, desde iniciantes até profissionais experientes, assegurando consistência e confiabilidade nas atividades de sincronização.

Ao seguir as diretrizes descritas neste manual, você contribuirá para a continuidade das operações e a eficiência dos processos. É fundamental verificar regularmente o funcionamento dos sincronizadores e validar se as operações de integração estão sendo realizadas conforme configurado. Caso identifique alguma falha, entre em contato imediatamente com o Suporte.

Agradecemos seu empenho em adotar as melhores práticas para garantir a qualidade e a confiabilidade das integrações realizadas pelos sincronizadores.

INSTALACAO E CONFIGURACAO DO COM-SYNC E INT-SYNC

1. INSTALAR OS SETUP'S

- Baixar do site da Patrimônio os setups Ativo.Com-Sync e Ativo.Int-Sync e instalar.
- Após instalados configurar o Ativo.Com-Sync conforme imagem abaixo:




Figura 1

Obs.: cada servidor terá apenas uma configuração do seu respectivo COM, na imagem acima temos a configuração de duas lojas apenas como exemplo de teste: a VetohCom e VetohComFilial.

2. CONFIGURAÇÃO DE DUAS FRENTES DE LOJAS

- Na aba Conexão (Com) atribuímos o nome da conexão, o caminho da conexão (deve ser igual ao que consta no arquivo "BancoDados" localizado na pasta Install>>ERP, a porta 6262 e o usuário com senha padrão "Ativo", "ativo".




Figura 2

- Na aba Conexão (Int) configuramos para que o nome e o caminho sejam direcionado para o banco de dados do Int conforme a imagem acima.



Figura 3

- Na aba Tarefas marcar o campo “Atualização de Estoque” e certificar que o horário seja sempre fora do horário de expediente. Marcar o campo “Importação de atualizações Via Sincronizador”. Marcar “Importação de Atualização Via Int-Sync”.

Após configurar a aba “retaguarda” no Ativo.Int-Sync, deve-se incluir nova configuração de acordo com a quantidade de filiais que terão comunicação com o Retaguarda. Nesse caso foi criado a configuração “VetohCOM”.

Obs.: O código do retaguarda refere-se ao mesmo código encontrado na tabela “Empresas” no Ativo.ERP conforme imagem abaixo:




Figura 4




Figura 5

3. EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DE E-MAIL




Figura 6