



윈도우용 Docker 설치방법

WSL 설치 가능 여부 확인

1. 검색창에서 PC 정보 입력 후 실행




2. 여기서 버전이 20H1, 20H2, 21H1 혹은 그보다 높은 버전인지 확인합니다.
- 만약 낮다면, 윈도우 업그레이드를 진행 후 설치해야 합니다.




WSL2를 설치하고 활성화하는 방법

1. 검색창에서 PowerShell 입력 후 관리자로 실행



2. `wsl --install` 입력 후 엔터

- WSL 설치




```
관리자: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install
설치 중: 가상 머신 플랫폼
가상 머신 플랫폼이(가) 설치되었습니다.
설치 중: Linux용 Windows 하위 시스템
Linux용 Windows 하위 시스템이(가) 설치되었습니다.
설치 중: Ubuntu
Ubuntu이(가) 설치되었습니다.
요청한 작업이 잘 실행되었습니다. 시스템을 다시 시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3. `wsl --set-default-version 2` 입력 후 엔터
- WSL버전의 기본값을 2로 변경



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --set-default-version 2
WSL 2와의 주요 차이점에 대한 자세한 내용은 https://aka.ms/wsl2를 참조하세요
작업을 완료했습니다.
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

WSL2 설치 오류

오류: REGDB_E_CLASSNOTREG

```
선택 관리자: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install
클래스가 등록되지 않았습니다.
오류 코드: Wsl/CallMsi/Install/REGDB_E_CLASSNOTREG
PS C:\WINDOWS\system32>
```


해결방법

1. Windows 기능 활성화 확인 (WSL 관련 컴포넌트) & 윈도우 재부팅

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
```

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

2. Linux용 Windows 하위 시스템 & 윈도우 재부팅



3. WSL 수동 다운로드 및 설치 & 윈도우 재부팅

▼ Assets 5

 Microsoft.WSL_2.2.4.0_x64_ARM64.msixbundle	247 MB	Apr 26, 2024
 wsl.2.2.4.0.arm64.msi	118 MB	Apr 26, 2024
 wsl.2.2.4.0.x64.msi	129 MB	Apr 26, 2024
 Source code (zip)		Apr 26, 2024
 Source code (tar.gz)		Apr 26, 2024

 34  4  12  9  6  2 60 people reacted

 1 [Join discussion](#)

4. 아래 명령어 실행 & 윈도우 재부팅

```
wsl --update
```

```
wsl --install
```

```
wsl --set-default-version 2
```

Docker Desktop 다운로드 및 설치

1. docker 다운로드

Docker Desktop

The #1 containerization software for developers and teams


Your command center for innovative container development

Create an account

Download for Windows




2. 설치 파일 실행 후 예를 클릭!!




설치를 계속하려면 사용자 계정 컨트롤 팝업에서 **예를 클릭합니다**


3. ok 클릭!!




4. 설치가 완료되면 Close and restart 버튼 클릭!!




5. 검색창에서 Docker Desktop 작성 후 실행



6. 설정에서 WSL2 based engine 사용 여부가 체크되어있는지 확인합니다




7. 설정에서 WSL2 통합 기능이 활성화 되어있는지 확인해봅니다



설치가 잘되었는지 확인

- PowerShell 탭을 하나 열고 wsl 명령어로 Docker 전용 머신이 실행중인 것을 확인할 수 있습니다.

```
wsl -l -v
```




The screenshot shows a Windows PowerShell window with the command `wsl -l -v` executed. The output is a table listing the installed Windows Subsystem for Linux (WSL) distributions and their current state and version.

NAME	STATE	VERSION
* Ubuntu	Running	2
docker-desktop	Running	2
docker-desktop-data	Running	2

- wsl로 docker-desktop 리눅스에 명령어를 실행해볼 수 있습니다.
 - docker-desktop은 BusyBox가 포함된 LinuxKit 기반의 경량 리눅스인 것을 확인해볼 수 있습니다.

```
wsl -d docker-desktop busybox
```




```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Playdataa> wsl -d docker-desktop busybox
BusyBox v1.36.1 (2023-06-02 00:42:02 UTC) multi-call binary.
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2015.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.

Usage: busybox [function [arguments]...]
or: busybox --list[-full]
or: busybox --install [-s] [DIR]
or: function [arguments]...

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
```

- docker version 명령으로 Docker 서버와 클라이언트 정보를 확인해봅니다.

```
docker --version
```



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Playdataa> docker --version
Docker version 24.0.6, build ed223bc
PS C:\Users\Playdataa> |
```