RAG実行結果まとめ

chunker.py

１NMシリーズ保守RAG (終了するには exit と入力)

質問> E-204とは何か？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
Loading weights: 100%|██████████| 199/199 [00:00<00:00, 3776.82it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

E-204は、NM-100Sの左駆動系過負荷の異常を示すエラーコードです。このエラーコードが表示された場合、システムは左側の駆動系が過負荷になっていると判断し、停止モードに切り替わり、赤色のランプが点灯します。このエラーコードは、システムの異常を示すため、すぐに適切な保守措置を講じる必要があります。

２質問> NM-100SのE-204の基本的な確認項目は？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Loading weights: 100%|██████████| 199/199 [00:00<00:00, 3404.37it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b
R-104の機種・ロット・FWは？
NM-100SのE-204の基本的な確認項目は以下の通りです：

1. 確認対象機種：NM-100S
2. 確認対象ロット：L2406〜L2410
3. 確認対象FW：3.1.0〜3.1.6
4. 確認対象サービス速報：SB-2026-014
5. 確認対象部品：DRV-42A、DRV-42B

これらの項目を確認することで、E-204の異常がFWの不適切な駆動電流補正によるものであるか、または異物や積載異常によるものであるかを判断できます。また、

DRV-42AとDRV-42Bの取り付け状況も確認が必要です。

３質問> NM-100SのE-204が発生した場合、修理にかかる費用はいくらですか？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Loading weights: 100%|████████████████████████████████| 199/199 [00:00<00:00, 3449.73it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

R-104の機種・ロット・FWは提供された資料からは判断できません。

修理にかかる費用は提供された資料からは判断できません。

出典：NMシリーズ 運用記録・サービス速報 p.3 / document_type=service_bulletin p.1 / document_type=maintenance_guide p.3 / document_type=maintenance_guide p.4 / document_type=maintenance_guide p.1 / document_type=maintenance_guide p.1 / document_type=maintenance_guide

４質問> R-104はSB-2026-014の対象か？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Loading weights: 100%|████████████████████████████████| 199/199 [00:00<00:00, 2654.99it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

出典：NMシリーズ 運用記録・サービス速報 p.3 / document_type=service_bulletin p.1

R-104はSB-2026-014の対象です。理由は、R-104の機種はNM-100Sで、このサービス速報の対象機種です。また、R-104のFWは3.1.0〜3.1.6で、このサービス速報の対象FW範囲内に含まれます。

５質問>R-104でE-204が再発した場合、最初に何をするべきか？

[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
Loading weights: 100%|
██| 199/199 [00:00<00:00, 3680.04it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

R-104でE-204が再発した場合、最初にすべきことは以下の手順に従ってください：

1. **異物の確認**：荷物を降ろし、駆動輪の異物を確認します。
2. **電流の比較**：診断画面で左右モーター電流を比較します。無負荷で2.5 Aを超える場合は機械的抵抗を確認します。
3. **ハーネスの確認**：E-204の場合は左側、E-240の場合は右側のハーネスの緩みを確認します。
4. **FWとサービス速報の確認**：現在のFWと未適用のサービス速報を確認します。

これらの手順を実施した後、異物やハーネスの問題が見つかった場合はそれらを修正します。それ以外の場合は、サービス速報SB-2026-014の対応手順に従ってFWを3.2.1に更新し、その後もE-204が再発する場合のみDRV-42Bへ交換し、基板学習を実行します。

６質問> R-104にDRV-42Aを取り付けてよいか？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Loading weights: 100%|
██| 199/199 [00:00<00:00, 3193.78it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

出典：NMシリーズ 運用記録・サービス速報 p.3 / document_type=service_bulletin
出典：NMシリーズ 運用記録・サービス速報 p.2 / document_type=case_history

R-104にDRV-42Aを取り付けることは推奨されていません。サービス速報SB-2026-014によると、DRV-42Aを取り付けた場合でもE-204の再発が発生することがあります。また、CASE-017の事例も、R-104にDRV-42Aを取り付けた場合でも再発が発生したことを示しています。そのため、R-104にDRV-42Aを取り付ける前に、先に異物、積載質量、ハーネス、FWおよび対象サービス速報を確認してください。

７質問> NM-100Sの適合部品は何か？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Loading weights: 100%|
██| 199/199 [00:00<00:00, 1645.49it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

８質問> CASE-017と同じ対応をR-104に行ってよいか？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-

transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
Loading weights: 100%|
| 199/199
[00:00<00:00, 1956.23it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

提供された資料からは判断できません。CASE-017の対応は現在の推奨手順ではありませんと記載されていますが、具体的な対応内容や詳細は不明です。R-104の対応については、対象条件に一致するサービス速報を確認してください。また、保守技術ガイドの情報も併せて確認すると良いでしょう。

９質問> NM-100Sの基板交換後の無負荷電流基準は？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Loading weights: 100%|
| 199/199
[00:00<00:00, 2263.77it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

NM-100Sの基板交換後の無負荷電流基準は左右各2.3A以下です。これは「NMシリーズ 保守技術ガイド」のp.4に記載されています。

１０質問> R-104のバッテリー交換履歴は？
[Embedding] Sentence Transformersを読み込みます: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Loading weights: 100%|
| 199/199
[00:00<00:00, 1506.70it/s]
[LLM] Ollamaモデルを使用します: qwen2.5:3b

提供された資料からは判断できません。出典：NMシリーズ 運用記録・サービス速報 p.1 / document_type=asset_ledger p.3