# 短信参数配置教程

一、短信参数配置位置:站点后台-用户-登陆设置,打开手机账号登陆 开关




二、购买短信套餐(阿里云或者腾讯云的选其一),进入短信配置参


## 数。

### (以下分别有腾讯云和阿里云的短信配置)

# (一、) 腾讯云短信配置



1、腾讯云短信的APPID和APPKEY,在短信后台的(应用管理)应用列表里,点进应用里找APPKEY



2、短信签名(位置:国内短信-签名管理)没有的话,需要先创建,然后提交审核,通过后才能使用



### 创建签名填写注意:

签名来源不要选测试或学习





其他按照提示的创建要求填即可。


审核通过后,把签名内容填到站点后台短信参数的签名名称



▲ 首页	登录设置	短信参数配置	
■ 对话	登录方式		
	短信配置	选择短信通道	○ 关闭 ○ 阿里云短信 ○ 腾讯云短信
用户		AppiD	
小黑屋		АррКеу	
用户反馈		【注册】模板ID	
登录设置			注册时使用的短信验证码模板ID
図 分析 ✓		【找回密码】模板ID	
			找回密码时使用的短信验证码模板ID
▲ 订单		【绑定手机】模板ID	
# 功能			绑定手机号时使用的短信验证码模板ID
<b>⑥</b> 系統 <sup>×</sup>		签名名称	
			短信的前缀【xxx】
			✓ 保存

后台填签名名称一定不要加【】这个符号,要跟短信后台的签名完全一致

3、短信模板(位置:国内短信-正文模板管理)没有的话,需要先创建,然后提交审核,通过后才能使用





#### 创建模板填写注意:

可以选择使用标准模板,注意模板内容里的变量只写一个验证码变量,不需要其他变量




审核通过后,把模板id填到站点后台短信参数-模板ID







# (二、) 阿里云短信配置



1、阿里云短信的AccessKey ID和AccessKey Secret, 在的AccessKey管理里查看



2、短信签名(位置:国内消息-签名管理)没有的话,需要先添加,然后提交审核,通过后才能使用




### 创建签名填写注意:



其他按照提示的创建要求填即可。


### 审核通过后,把签名内容填到站点后台短信参数的签名名称





后台填签名名称一定不要加【】这个符号,要跟短信后台短信模板的关联签名完全一致。

3、短信模板(位置: 国内消息–模板管理)没有的话,需要先添加,然后提交审核,通过后才能使用



#### 创建模板填写注意:

- 1、关联审核通过的签名
- 2、模板内容里的变量只写一个验证码变量,不需要其他变量



审核通过后,把模板CODE填到站点后台短信参数-模板CODE

