```
# shellcheck shell=bash
# Installatiebestand voor Ubuntu20.04 LST desktop op pc07.
                                                                          #
# Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
                                                                          #
#1 git (Versiebeheersysteem)
sudo apt-get install --yes git git-gui qgit
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     sudo apt remove --yes git git-gui qgit
#1 kvm (Virtualisatie)
## Images staan in /var/lib/libvirt/images/.
## Dpkg::Options i.v.m. interactie a.g.v. restore /etc/libvirt
configuratiebestanden.
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install --yes --option
Dpkg::Options::="--force-confdef" --option Dpkg::Options::="--force-confold"
cpu-checker gemu-kvm bridge-utils virt-manager
#2 Deel klembord voor kopiëren en plakken tussen gastheer en gast.
#2 1. Start een gast.
#2 2. Start Terminalvenster en voer uit:
     sudo apt install spice-vdagent
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     sudo apt remove --yes cpu-checker qemu-kvm bridge-utils virt-manager
     sudo delgroup libvirtd-dnsmasg
#3
     sudo deluser ${SUDO_USER:-$USER} libvirtd
     sudo delgroup libvirtd
#1 locate (Bestanden snel zoeken op naam)
sudo apt-get install --yes mlocate
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     sudo apt remove --yes mlocate
#3
#1 meld (Visuele diff en merge tool)
sudo apt-get install --yes meld
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     sudo apt remove --yes meld
#1 python (Programmeertaal)
sudo apt-get install --yes idle python3-pycodestyle python3-autopep8 python3-pip
python-is-python3
sudo ln --force --relative --symbolic /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
     sudo apt remove --yes idle python3-pycodestyle python3-autopep8 python3-
pip python-is-python3
     sudo rm --force /usr/bin/pip
#1 signal (Privéberichtenapp)
wget --no-verbose --output-document=-
'https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc' | sudo apt-key add -
printf '%s\n' "deb [arch=amd64] https://updates.signal.org/desktop/apt xenial
main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/signal-xenial.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes signal-desktop
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
#3
     sudo apt remove --yes signal-desktop
#3
     sudo rm /etc/apt/sources.list.d/signal-xenial.list
#3
     sudo apt-get update
#1 tlp (Accubesparing)
sudo apt-get install --yes tlp
## Nodig voor ThinkPads.
sudo apt-get install --yes tp-smapi-dkms acpi-call-dkms
```

```
#2 Check status:
#2 ~~~~~~~~
#2 Start Terminalvenster en voer uit:
#2 sudo tlp-stat --battery
#2
#2 Mogelijk extra te (ThinkPads/zie uitvoer tlp-stat):
#2 sudo apt-get install --yes tp-smapi-dkms acpi-call-dkms
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
#3 sudo apt remove --yes tlp tp-smapi-dkms acpi-call-dkms
#1 vscode (Visual Studio Code editor)
sudo snap install --classic code
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
#3 sudo snap remove code
```