Modelos de Casos de Uso

Descrições/Especificações dos Casos de Uso

1. Escolher veículo (Pedro)

Sumário: O cliente escolhe o veículo apresentado na lista da consulta e o sistema mostra mais detalhes do veículo selecionado.

Ator Primário: Cliente ou o gestor da locadora.

Atores Secundários: -

Pré-condições: O veículo existe na lista de veículos apresentada.

Fluxo Principal

- 1. O cliente seleciona o veículo da lista de veículos apresentada.
- 2. O sistema mostra os detalhes do veículo selecionado, e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (_): Fluxo de Exceção (_): -

Pós-condições: O sistema mostra os detalhes do veículo selecionado.

2. Realizar cadastro (Pedro)

Sumário: O cliente ou gestor da locadora realiza cadastro no sistema de gestão, informando nome, CPF, telefone, nome de usuário, senha e/ou código de registro da locadora.

Ator Primário: Cliente ou o gestor da locadora.

Atores Secundários: -

Pré-condições: O cliente ou gestor da locadora precisa selecionar o botão "Realizar cadastro".

Fluxo Principal

- 1. O cliente ou gestor da locadora clica em "Realizar cadastro".
- 2. O cliente ou gestor da locadora informa nome, CPF, telefone, nome de usuário, senha e/ou código de registro da locadora.
- 3. O cliente ou gestor da locadora confirma o cadastro.
- 4. O sistema grava o registro do cliente e/ou gestor da locadora no banco de dados.

Fluxo Alternativo (_): -

Fluxo de Exceção (2): CPF, telefone, nome de usuário, senha e/ou código de registro da locadora inválidos.

- a. O sistema informa que os dados inseridos são inválidos.
- b. O sistema retorna ao passo 2.

Pós-condições: O cliente ou gestor da locadora foi adicionado à lista de cadastrados.

Regras de Negócio: Observar regras de negócio 1, 2 e 3.

3. Realizar login (Pedro)

Sumário: O cliente ou gestor da locadora realiza login no sistema de gestão informando nome de usuário e senha.

Ator Primário: Cliente ou o gestor da locadora.

Atores Secundários: -

Pré-condições: O cliente ou gestor da locadora precisa ter realizado seu cadastro.

Fluxo Principal

- 1. O cliente ou gestor da locadora solicita "Realizar login".
- 2. O cliente ou gestor da locadora informa nome de usuário e senha.
- 3. O cliente ou gestor da locadora confirma o login.
- 4. O sistema apresenta ferramentas de consulta, e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (3): Login e/ou senha informado inválido.

- a. O sistema informa que o nome de usuário e/ou senha é inválido.
- b. O sistema permite informar nome de usuário e/ou senha novamente.

Fluxo Alternativo (3): Login e/ou senha informado inválido.

- a. O sistema informa que o nome de usuário e/ou senha é inválido.
- b. O sistema permite o cadastro de cliente ou gestor da locadora.

Fluxo de Exceção: -

Pós-condições: Interface do sistema apresenta ferramenta de consulta por categoria ou categoria e localização.

4. Escolher idioma (Fillipe)

Sumário: O cliente ou o gestor da locadora pode escolher qual o idioma do sistema.

Ator Primário: o cliente ou o gestor da locadora.

Atores Secundários: -

Pré-condições: -

Fluxo Principal

- 1. o cliente ou gestor da locadora acessa o sistema.
- 2. o cliente ou gestor da locadora indica qual idioma será utilizado pelo sistema.
- 3. o sistema atualiza o idioma utilizado na interface e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (_): -

Fluxo de Exceção (_): -

Pós-condições: A interface do sistema apresenta o idioma selecionado pelo cliente ou gestor de locadora.

5. Consultar por categoria de veículo (Fillipe)

Sumário: O cliente ou o gestor da locadora podem realizar consulta por categoria de veículo entre standard, luxo ou van.

Ator Primário: O cliente ou o gestor da locadora.

Atores Secundários: -

Pré-condições: O cliente ou o gestor da locadora realizou login.

Fluxo Principal

- 1. o cliente ou gestor da locadora consulta o veículo por categoria standard, luxo ou van.
- 2. o sistema apresenta uma lista de veículos daquela categoria em todas as localizações cadastradas e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (2): a lista de veículos apresentada está vazia.

a. O sistema permite realizar uma nova consulta por categoria, ou por categoria e localização.

Fluxo de Exceção (_): -

Pós-condições: A interface do sistema apresenta a lista de veículos consultados por categoria em todas as localizações cadastradas.

6. Consultar categoria de veículo e localização da locadora (Fillipe)

Sumário: O cliente ou o gestor da locadora podem realizar consulta por categoria de veículo entre standard, luxo ou van, e por localização do município.

Ator Primário: o cliente ou o gestor da locadora.

Atores Secundários: -

Pré-condições: O cliente ou o gestor da locadora realizou login.

Fluxo Principal

- 1. o cliente ou gestor da locadora consulta o veículo por categoria standard, luxo ou van, e por localização do município.
- 2. o sistema apresenta uma lista de veículos daquela categoria em todas as localizações cadastradas no município indicado, e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (2): a lista de veículos apresentada está vazia.

 b. O sistema permite realizar uma nova consulta por categoria, ou por categoria e localização.

Fluxo de Exceção (_): -

Pós-condições: A interface do sistema apresenta a lista de veículos consultados por categoria e localização indicada.

7. Incluir veículo (Karlos)

Sumário: O gestor de locadora usa o sistema para realizar a inclusão de um veículo em sua respectiva locadora.

Ator Primário: Gestor de locadora.

Pré-condições: O gestor da locadora fez o login no sistema e está na página inicial.

Fluxo Principal

- 1. Gestor da locadora clica em "Incluir veículo".
- 2. Gestor da locadora insere os dados do veículo (marca, modelo, ano, lista de acessórios, valor, categoria).
- 3. Gestor da locadora confirma a inclusão do carro.
- 4. Sistema grava o registro do carro na lista de carros da locadora do gestor, e o caso de uso termina.

Fluxo de Exceção (2): O gestor inseriu o ano ou valor negativos.

a. Sistema reporta o fato e o caso de uso continua a partir do início do passo 2.

Pós-condições: O registro do veículo foi adicionado na lista de veículos da locadora e agora pode aparecer nas consultas.

8. Editar veículo (Karlos)

Sumário: O gestor de locadora usa o sistema para realizar a edição dos dados de um veículo de sua respectiva locadora.

Ator Primário: Gestor de locadora.

Pré-condições: O gestor da locadora fez o login no sistema, realizou uma consulta e selecionou um veículo.

Fluxo Principal

- 1. Gestor da locadora clica em "Editar veículo".
- 2. Gestor da locadora insere os dados atualizados do veículo (marca, modelo, ano, lista de acessórios, valor, categoria).
- 3. Gestor da locadora confirma a edição dos dados do veículo.
- 4. Sistema atualiza os dados do veículo, e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (_): -

Fluxo de Exceção (2): O gestor inseriu um ano ou valor negativos.

a. Sistema reporta o fato e continua a partir do início do passo 2.

Pós-condições: Os dados do veículo foram atualizados no banco de dados.

9. Deletar veículo (Karlos)

Sumário: O gestor de locadora usa o sistema para remover o registro de um veículo da lista de veículos de sua respectiva locadora.

Ator Primário: Gestor de locadora.

Pré-condições: O gestor da locadora fez o login no sistema, realizou uma consulta e selecionou um veículo.

Fluxo Principal

- 1. Gestor da locadora clica em "Deletar veículo".
- 2. Gestor da locadora confirma que quer deletar os dados do veículo.
- 3. Sistema deleta o registro do veículo e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (_): -

Pós-condições: O registro do veículo foi deletado do banco de dados.