

画面設計図

ログイン画面



ログイン画面(ログイン失敗時)



ログイン失敗時は、
メールアドレスまたはパスワードが正しく
ありません。
と表示

ログイン成功なら
ホーム画面を表示
ログイン失敗なら
ログイン画面を再表示

アカウント登録画面を表示

新規アカウント登録画面

The screenshot shows the 'New Registration' page for the Savoiry application. The page has a dark blue background with white text and input fields. It includes fields for Name, Email Address, Password, and Password Confirmation, along with a registration button and links to the login page.

Savoiry

新規登録

名前(変更不可)

メールアドレス

test@test.com

パスワード

パスワード再入力

登録

[ログイン画面へ戻る](#)

登録成功ならば、そのままホーム画面に遷移、失敗ならば新規アカウント登録画面へ戻る

[ログイン画面へ戻る](#)

新規アカウント登録画面(登録失敗時①)

The screenshot shows the Savoiry new account registration page with a dark blue background. At the top center is the Savoiry logo. Below it is a "新規登録" (New Registration) button. A red callout box points to a red-bordered error message: "アカウント登録に失敗しました". The registration form includes fields for "名前(変更不可)" (Name), "メールアドレス" (Email Address) containing "test-test.com", and "パスワード" (Password). The "パスワード再入力" (Password Confirmation) field contains "*****". A yellow "登録" (Register) button is at the bottom, and a link to the "ログイン画面へ戻る" (Return to Login Screen) is at the bottom right.

新規アカウント登録失敗時は
アカウント登録に
失敗しましたと表示

入力したメールアドレスが有効な形
式ではない欄は、エラー文を表示

新規アカウント登録画面(登録失敗時②)

The screenshot shows the Savoiry new account registration page with the following details:

- Page Title:** Savoiry
- Section:** 新規登録 (New Registration)
- Message:** アカウント登録に失敗しました (Account registration failed)
- Fields:**
 - 名前(変更不可)** (Name (non-changeable)) - Input field is empty.
 - メールアドレス** (Email Address) - Input field contains "test@test.com".
 - パスワード** (Password) - Input field shows four dots ("••••"). Below it is an error message: パスワードは8文字以上で入力してください (Please enter a password of 8 characters or more).
 - パスワード再入力** (Password Confirmation) - Input field shows four dots ("••••"). Below it is an error message: パスワードは8文字以上で入力してください (Please enter a password of 8 characters or more).
- Buttons:**
 - 登録** (Register) - A yellow button.
 - ログイン画面へ戻る** (Return to Login Screen) - A link at the bottom.

Annotations on the right side explain the errors:

- A red box highlights the failure message: 新規アカウント登録失敗時はアカウント登録に失敗しましたと表示 (When new account registration fails, it displays 'Account registration failed').
- A red box highlights the password length errors: パスワードが8文字未満の場合は、エラー文を表示 (If the password is less than 8 characters, an error message is displayed).

新規アカウント登録画面(登録失敗時③)

The screenshot shows the Savoiry new account registration page with the following details:

- Header:** Savoiry
- Section:** 新規登録 (New Registration)
- Message:** アカウント登録に失敗しました (Account registration failed)
- Input Fields:**
 - 名前(変更不可) (Name (unchangeable)) - empty input field
 - メールアドレス (Email Address) - test-test.com
 - パスワード (Password) - masked input field
 - パスワード再入力 (Confirm Password) - masked input field
- Error Message:** パスワードが一致していません (Passwords do not match)
- Buttons:**
 - 登録 (Register) - yellow button
 - ログイン画面へ戻る (Return to login screen) - link

Annotations:

- A red box highlights the error message "アカウント登録に失敗しました" with the note: "新規アカウント登録失敗時はアカウント登録に失敗しましたと表示" (When new account registration fails, it displays 'Account registration failed').
- A red box highlights the password mismatch error "パスワードが一致していません" with the note: "登録パスワードと再入力パスワードが一致しない場合は、エラー文を表示" (If the registered password and re-entered password do not match, display an error message).

ホーム画面①(登録飲食店検索画面)

Savoiry

気になる: 15件
行った: 4件

ホーム画面②に続く

気になる・行ったの登録件数を表示

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

ホーム画面②(登録飲食店検索画面)

Savoiry

お店の検索

エリア(必須)

ジャンル(必須)

グループ

シーン

休業日

タグ

気になる 行った

検索


ホーム 登録 気になる 行った アカウント

タップすると
・エリア
・ジャンル
・グループ
・シーン
・休業日
・タグ
選択画面を表示

各項目で選択した内容で検索し、
選別された気になる一覧を表示

気になるor行ったから
検索するよう選択

ホーム画面③(初回ログイン時メッセージ画面)



初回ログイン時は、メッセージを表示
ボタンで登録画面に遷移

登録画面

- ・店名
- ・URL
- ・エリア
(都道府県や市区町村を自由入力)
- ・ジャンル ★
- ・グループ ★
- ・シーン ★
- ・休業日
(プルダウンで曜日を複数選択)
- ・タグ ★
(追加ボタンでフォームを増やし複数入力可能)
★(自由入力+過去の入力は選択可能)

Savoiry

お店を登録する

店名(必須)

URL

エリア(必須)

ジャンル(必須)

グループ

シーン

休業日

タグ

タグを追加

登録

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

各項目を入力し気になる一覧に登録

登録画面(項目未入力時)

※入力時に必須項目を
明記したため
実装無しにしました

・店名
・エリア
・ジャンル
は入力必須とし、未入力の場合はエラーを表示

・URL
・グループ
・シーン
・休業日
・タグ
は任意入力とする

Savoiry

⚠ 必須項目を入力してください

店名
店名は必須です

URL
「例: https://～(任意)」

エリア
エリアは必須です

ジャンル
ジャンルは必須です

グループ
「例: 友達(任意)」

シーン
「例: 飲み会(任意)」


休業日
「例: 個室(任意)」

タグ
「例: 月・水(任意)」

登録

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

登録画面(登録成功時)



登録成功時は、メッセージを表示
OKボタンを押してモーダルを閉じ
登録画面に戻る

気になる一覧画面

(ホームでお店検索後の画面)

Savoiry

気になるお店

いとをかし

春吉 海鮮 恋人 デート >
カウンター 日本酒
休業日 月～日

兼虎

博多 つけ麺 一人 ランチ >
駅ちか 人気店
休業日 月～日

猪鹿蝶

博多 ジビエ 友人 ゆっくり >
カウンター 隠れ家
休業日 月～日

タップすると
各店舗詳細画面に遷移

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

気になる詳細画面①

スクロールして気になる詳細画面②に続く

- ・店名
- ・URL(埋込式)
- ・エリア
- ・ジャンル
- ・グループ
- ・シーン
- ・タグ
- ・休業日
を表示

Savoiry

いとをかし

sakaba_arakabu

111 Q 1

sakaba_arakabu おはようございます！

酒場あらかぶです... 続きを読む

2024年9月2日

春吉 海鮮 恋人 デート
カウンター 日本酒
営業日 月～日


[一覧へ戻る](#)

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

気になる詳細画面②



気になる詳細画面③(行った初回登録時)



登録成功時は、メッセージを表示
OKボタンを押してモーダルを閉じ
登録画面に戻る

Savoiry

行ったお店



タップすると
各店舗詳細画面に遷移

びっくりドンキー

2025年10月31日



大きくておいしかった ...

>



ホーム



登録



気になる



行った



アカウント

行った一覧画面

Savoiry

行ったお店



びっくりドンキー
2025年10月31日
★★★★★
大きくておいしかった ... >

タップすると各店舗詳細画面に遷移

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

行った詳細画面

- ・写真
(スクロール表示)
- ・店名
- ・エリア
- ・ジャンル
- ・グループ
- ・シーン
- ・タグ
- ・営業日
- ・訪問日
- ・評価
- ・お気に入り度
- ・感想
を表示

Savoiry



びっくりドンキー

箱崎 ハンバーグ ランチ 友達
安い

再訪 削除

訪問日 2025年 10月 31日
評価 また行きたい

★★★★★

ハンバーグとカレーが美味しかった

編集 削除

[一覧へ戻る](#)

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

編集:一度登録した内容を編集
再訪問:再訪問した時の訪問日、感想を登録
上段削除:店舗情報全体を削除
下段削除:訪問記録(単体)を削除

アカウント画面①

Savoiry

マイページ

ジャンル別訪問数

ジャンル別訪問数

ジャンル	訪問数
ラーメン	1
ハンバーグ	1

月別訪問数

月別訪問数

月	訪問数
10月	2

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

ジャンル別訪問数・月別訪問数
を表示

アカウント画面②

The screenshot shows the Savoiry account screen. At the top, the brand name "Savoiry" is displayed in yellow. Below it, a section titled "お気に入りのお店 TOP3" (Top 3 favorite stores) lists two entries:

No.	店舗名	評価
No.1	びっくりドンキー ハンバーグ	★ 5
No.2	大明坦々麺 ラーメン	★ 5

A red arrow points from a callout box containing the text "月間別訪問数をグラフで表示" (Display monthly visit counts in a graph) towards the star rating of the second entry.

In the center, there is a large button labeled "ホーム画面③に続く" (Continue to Home Screen ③).

At the bottom, there is a row of icons with labels:

- ホーム (Home)
- 登録 (Registration)
- 気になる (Interesting)
- 行った (Visited)
- アカウント (Account)

アカウント画面③



メールアドレス変更画面

Savoiry

現在のメールアドレス

新しいメールアドレス

新しいメールアドレス（確認）


変更

[マイページへ戻る](#)

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

メールアドレスを変更せずに
マイページに戻る

メールアドレス変更画面(変更成功時)



メールアドレスの変更成功時は、モーダルでメッセージを表示
OKボタンを押しアカウント画面に遷移

メールアドレス変更画面(変更失敗時①)



メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

現在のメールアドレスが違う場
合はエラー文を表示

メールアドレス変更画面(変更失敗時③)



メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

入力したメールアドレスが有効な形
式ではない欄は、エラー文を表示

メールアドレス変更画面(変更失敗時④)



メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

空欄がある状態で変更ボタンを
押した場合は、空欄下部にエ
ラー文を表示

パスワード変更画面

Savoiry

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認)


変更

マイページへ戻る

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

パスワードを変更せずに
アカウントメニューに戻る

パスワード変更画面(変更成功時)



パスワードの変更成功時は、モーダルでメッセージを表示
OKボタンを押しアカウント画面に遷移

パスワード変更画面(変更失敗時①)


The screenshot shows the Savoiry application's password change screen. At the top, the Savoiry logo is displayed. Below it, a red error message box contains the text "パスワード変更に失敗しました". The main form fields are labeled "現在のパスワード" (Current Password), "新しいパスワード" (New Password), and "新しいパスワード (確認)" (Confirm New Password). Each field has a placeholder of six dots. Below the fields is a large yellow "変更" (Change) button. At the bottom, there are five navigation icons: Home (house), Register (book), Like (plate), History (fork and knife), and Account (person).

パスワード変更失敗時に
パスワード変更に
失敗しましたと表示

現在のパスワードが正しくありません

現在のパスワードが違う場合、エラー文を表示


パスワード変更画面(変更失敗時②)



パスワード変更失敗時に
パスワード変更に
失敗しましたと表示

新しいパスワードと確認用
が一致しない場合は、エ
ラー文を表示

パスワード変更画面(変更失敗時③)



パスワード変更失敗時に
パスワード変更に
失敗しましたと表示

パスワードが8文字未満の
場合は、エラー文を表示

パスワード変更画面(変更失敗時④)

The screenshot shows the Savoiry password change screen with a red error message at the top: "パスワード変更に失敗しました". Below it, there are three input fields for the current password, new password, and confirmation password, each with a corresponding error message below it: "新しいパスワードを入力してください。" and "確認用パスワードを入力してください。". A large yellow "変更" button is at the bottom.

パスワード変更失敗時に
パスワード変更に
失敗しましたと表示

空欄がある状態で変更ボタンを
押した場合は、空欄下部にエ
ラー文を表示

ホーム 登録 気になる 行った アカウント