

画面設計図

ログイン画面

The image shows a login page for 'Savoiry' with a dark blue background. The page includes a title, a login button, and input fields for email and password. Two red arrows point from external text boxes to the 'ログイン' button and the 'アカウント登録' link.

Savoiry

ログイン

メールアドレス

test@test.com

パスワード

●●●●●●●●

ログイン

[アカウント登録](#)

アカウント登録画面を表示

ログイン成功なら
ホーム画面を表示
ログイン失敗なら
ログイン画面を再表示

ログイン画面(ログイン失敗時)

Savoiry

ログイン

メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。

メールアドレス

test@test.com

パスワード

●●●●●●●●

ログイン

[アカウント登録](#)

ログイン失敗時は、メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。と表示

ログイン成功ならホーム画面を表示
ログイン失敗ならログイン画面を再表示

アカウント登録画面を表示

新規アカウント登録画面

Savoiry

新規登録

名前(変更不可)

メールアドレス

パスワード

パスワード再入力

登録

[ログイン画面へ戻る](#)

登録成功ならば、そのままホーム画面に遷移、失敗ならば新規アカウント登録画面へ戻る

ログイン画面へ戻る

新規アカウント登録画面(登録失敗時①)

Savoiry

新規登録

アカウント登録に失敗しました

名前(変更不可)

メールアドレス

有効なメールアドレスの形式で
入力してください

パスワード

パスワード再入力

登録

[ログイン画面へ戻る](#)

新規アカウント登録失敗時は
アカウント登録に
失敗しましたと表示

入力したメールアドレスが有効な形
式ではない欄は、エラー文を表示

新規アカウント登録画面(登録失敗時②)

Savoiry

新規登録

アカウント登録に失敗しました

名前(変更不可)

メールアドレス

パスワード

パスワードは8文字以上で
入力してください

パスワード再入力

パスワードは8文字以上で
入力してください

登録

[ログイン画面へ戻る](#)

新規アカウント登録失敗時は
アカウント登録に
失敗しましたと表示

パスワードが8文字未満の
場合は、エラー文を表示

新規アカウント登録画面(登録失敗時③)

Savoiry

新規登録

アカウント登録に失敗しました

名前(変更不可)

メールアドレス

パスワード

パスワード再入力

パスワードが一致していません


登録

[ログイン画面へ戻る](#)

新規アカウント登録失敗時は
アカウント登録に
失敗しましたと表示

登録パスワードと再入力パ
スワードが一致しない場合
は、エラー文を表示

ホーム画面①(登録飲食店検索画面)



気になる・行ったの登録件数を表示

ホーム画面②(登録飲食店検索画面)

Savoiry

お店の検索

エリア(必須)
例: 渋谷・天神など

ジャンル(必須)
例: ラーメン・カフェなど

グループ
例: 友人・家族など

シーン
例: ランチ・デートなど

休業日
選択してください ▼

タグ
例: おしゃれ・個室など

気になる 行った 全て

検索

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

タップすると
・エリア
・ジャンル
・グループ
・シーン
・休業日
・タグ
選択画面を表示

各項目で選択した内容で検索し、
選別された気になる一覧を表示

気になるor行ったor全てから
検索するよう選択

検索結果(全て)画面

タップすると
各店舗詳細画面に遷移



ホーム画面③(初回ログイン時メッセージ画面)

Savoiry

店名

URL

Savoiryへ ようこそ！！

- ✓ 気になるお店を登録する
- ✓ 実際にお店を訪問する
- ✓ 実際に行ったら感想を記録する

気になるお店を登録する

登録

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

初回ログイン時は、メッセージを表示
ボタンで登録画面に遷移

登録画面

- ・店名
 - ・URL
 - ・エリア
(都道府県や市区町村を自由入力)
 - ・ジャンル ★
 - ・グループ ★
 - ・シーン ★
 - ・休業日
(プルダウンで曜日を複数選択)
 - ・タグ ★
(追加ボタンでフォームを増やし複数入力可能)
- ★(自由入力+過去の入力は選択可能)

各項目を入力し気になる一覧に登録

Savoiry

お店を登録する

店名(必須)

例: 中華そば〇〇

URL

例: https://example.com

エリア(必須)

例: 渋谷・天神など

ジャンル(必須)

例: ラーメン・カフェなど

グループ

例: 友人・家族など

シーン

例: ランチ・デートなど

休業日

選択してください ▼

タグ

例: おしゃれ・個室など

タグを追加

登録

ホーム

登録

気になる

行った

アカウント

登録画面(登録成功時)

Savoiry

店名

URL

エリア

ページURL

✓お店を登録しました！

・「気になる」一覧で確認できます

閉じる

営業日

登録

ホーム

登録

気になる

行った


アカウント

登録成功時は、メッセージを表示
OKボタンを押してモーダルを閉じ
登録画面に戻る

気になる一覧画面

(ホームで気になるお店検索後の画面)

タップすると
各店舗詳細画面に遷移



気になる詳細画面①

スクロールして気になる詳細画面②に続く

- ・店名
- ・URL(埋込式)
- ・エリア
- ・ジャンル
- ・グループ
- ・シーン
- ・タグ
- ・休業日
を表示



気になる詳細画面②

The screenshot shows the 'Savoiry' app interface for the '気になる' (Interested) section. The page is titled 'Savoiry' at the top. Below the title, there is a section for adding photos, followed by a mandatory date selection field, a text input for feelings and memories, a 5-star rating system, a dropdown for mood evaluation, and two main action buttons: '行った' (Went) and '削除' (Delete). At the bottom, there is a navigation bar with icons for Home, Login, Interested, Went, and Account.


Annotations:

- 写真を追加** (Add photo) points to the photo upload section.
- 訪問日(必須)** (Visit date (required)) points to the date selection dropdown.
- 訪問日を選択する** (Select visit date) points to the date selection dropdown.
- お店に行った際の感想・思い出を入力** (Enter feelings and memories from the store visit) points to the text input field.
- 5段階評価をつける** (Add 5-star rating) points to the star rating system.
- 各項目を入力、写真を登録し、行った一覧に登録され、行った一覧画面に遷移** (Enter each item, register the photo, register to the list of 'Went', and move to the 'Went' list screen) points to the '行った' button.
- 気になるから、お店の情報を削除する。削除後は気になる一覧画面に遷移** (Delete store information because you are interested. After deletion, move to the list of 'Interested' screens) points to the '削除' button.
- ・また行きたい
・おすすめしたい
・もう行かないから選択する** (Select 'I want to go again', 'I recommend it', or 'I don't want to go anymore') points to the mood evaluation dropdown.

App Interface Details:

- Header:** Savoiry
- Photo Section:** (+) 写真を追加 (1回の訪問につき5枚まで)
- Date Selection:** 訪問日(必須) 選択してください
- Text Input:** 感想・思い出を入力
- Rating:** お気に入り度 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
- Mood Evaluation:** 気持ち評価 選択してください
- Action Buttons:** 行った (Yellow), 削除 (Red)
- Footer:** ※このボタンを押すと、「気になる一覧」から削除されます
- Navigation Bar:** ホーム, 登録, 気になる, 行った, アカウント

気になる詳細画面③(行った初回登録時)



登録成功時は、メッセージを表示
OKボタンを押してモーダルを閉じ
登録画面に戻る

行った一覧画面

(ホームでお店検索後の画面)

タップすると
各店舗詳細画面に遷移



行った詳細画面①

・写真
(スクロール表示)
・店名
・エリア
・ジャンル
・グループ
・シーン
・タグ
・営業日
・訪問日
・評価
・お気に入り度
・感想
を表示

Savoiry



あらかぶ

春吉 海鮮 恋人 デート
カウンター 日本酒
営業日 月、祝日

[再訪](#) [削除](#)

[店舗情報を編集](#)

訪問日 2025年6月25日
評価 また行きたい
★★★★★

海鮮料理がどれも美味しく、お酒の種類が豊富で料理とお酒のペアリングが楽しめる。
店員さんの接客もとても素晴らしい。

[編集](#) [削除](#)

[一覧へ戻る](#)



ホーム 登録 気になる 行った アカウント

編集: 一度登録した内容を編集
再訪問: 再訪問した時の訪問日、感想を登録
上段削除: 店舗情報全体を削除
下段削除: 訪問記録(単体)を削除

行った詳細画面②(店舗カード削除モダル)



削除する: 内容を全て削除し
「気になる」店舗情報を移動させる

キャンセル: 削除を行わず削除モダルを閉じる

行った詳細画面③(訪問カード削除モータル)



削除する: 各訪問カードを削除する

キャンセル: 削除を行わず削除モータルを閉じる

行った詳細再訪画面①

スクロールして行った詳細再訪画面②に続く

- ・店名
- ・URL(埋込式)
- ・エリア
- ・ジャンル
- ・グループ
- ・シーン
- ・タグ
- ・休業日
を表示



行った詳細再訪画面②

Savoiry

(+) 写真を追加
(1回の訪問につき5枚まで)

訪問日(必須)
選択してください

感想・思い出を入力

お気に入り度
☆☆☆☆☆

気持ち評価
選択してください

行った

キャンセル

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

写真を追加

訪問日を選択する

お店に行った際の感想・思い出を入力

5段階評価をつける

各項目を入力、写真を登録し、行った詳細に再訪記録として登録され、行った詳細画面に遷移

再訪内容を登録せずに行った詳細画面に遷移する

・また行きたい
・おすすめしたい
・もう行かないから選択する

行った詳細編集画面①

スクロールして行った編集画面②に続く

- ・店名
- ・URL(埋込式)
- ・エリア
- ・ジャンル
- ・グループ
- ・シーン
- ・タグ
- ・休業日
を表示



行った詳細編集画面②

Savoiry

+

写真を追加
(1回の訪問につき5枚まで)

登録済みの写真を表示する
※右上のボタンで削除する

訪問日 (必須)

選択してください

訪問日を選択する

感想・思い出を入力

お気に入り度

☆☆☆☆☆

5段階評価をつける

気持ち評価

選択してください

保存

キャンセル

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

写真を追加

お店に行った際の感想・思い出を入力

各項目、写真を編集や追加をし、行った詳細に登録され、行った詳細画面に遷移

編集内容を登録せずに行った詳細画面に遷移する

・また行きたい
・おすすめしたい
・もう行かないから選択する

行った詳細編集画面③(登録写真削除モーダル)




削除する: 写真を削除する

キャンセル: 削除を行わず削除モーダルを閉じる

アカウント画面①

スクロールしてアカウント画面②に続く



ジャンル別訪問数・月別訪問数
を表示

アカウント画面②

スクロールしてアカウント画面③に続く




お気に入りのお店TOP3を表示

アカウント画面③



ログアウト画面(ログアウト確認モダル)



ログアウト: ログアウトしログイン画面に遷移する

キャンセル: ログアウトを行わず
ログアウト確認モダルを閉じる

メールアドレス変更画面

Savoiry

現在のメールアドレス

新しいメールアドレス

新しいメールアドレス (確認)

変更


[マイページへ戻る](#)



ホーム 登録 気になる 行った アカウント

メールアドレスを変更せずに
マイページに戻る

メールアドレス変更画面(変更成功時)



メールアドレスの変更成功時は、
モーダルでメッセージを表示
OKボタンを押しアカウント画面に遷移

メールアドレス変更画面(変更失敗時①)

The screenshot shows a mobile app interface for 'Savoiry'. At the top, the brand name 'Savoiry' is displayed in a gold serif font. Below it, a red banner contains the message 'メールアドレス変更に失敗しました' (Failed to change email address). Underneath, the current email address 'test@test.com' is shown. The next section is for the '新しいメールアドレス' (New email address), with a text input field containing 'new-test@test.com'. Below this is a confirmation section labeled '新しいメールアドレス (確認)' (New email address (confirmation)), with a text input field also containing 'new-test@test.com'. A red error message '新しいメールアドレスと確認用が一致していません' (New email address and confirmation address do not match) is displayed below the confirmation field. At the bottom of the form is a yellow button labeled '変更' (Change). The footer contains five icons with labels: a house for 'ホーム' (Home), a book for '登録' (Registration), a plate for '気になる' (Interested), a fork and knife for '行った' (Visited), and a person for 'アカウント' (Account).

Savoiry

メールアドレス変更に失敗しました

現在のメールアドレス: test@test.com

新しいメールアドレス

new-test@test.com

新しいメールアドレス (確認)

new-test@test.com

新しいメールアドレスと確認用が一致していません

変更

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

現在のメールアドレスが違う場
合はエラー文を表示

メールアドレス変更画面(変更失敗時③)

Savoiry

メールアドレス変更に失敗しました

現在のメールアドレス

test@test.com

新しいメールアドレス

new-test-test.com

有効なメールアドレスの形式で
入力してください

新しいメールアドレス (確認)

new-test-test.com

有効なメールアドレスの形式で
入力してください

変更

ホーム

登録

気になる

行った

アカウント

メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

入力したメールアドレスが有効な形
式ではない欄は、エラー文を表示

メールアドレス変更画面(変更失敗時④)

Savoiry

メールアドレス変更に失敗しました

現在のメールアドレス

test@test.com

新しいメールアドレス

new-test@test.com

新しいメールアドレス (確認)

すべての項目を入力してください

変更

ホーム

登録

気になる

行った

アカウント

メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

空欄がある状態で変更ボタンを
押した場合は、空欄下部にエ
ラー文を表示

パスワード変更画面

Savoiry

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認)

変更


[マイページへ戻る](#)



ホーム 登録 気になる 行った アカウント

パスワードを変更せずに
アカウントメニューに戻る

パスワード変更画面(変更成功時)



パスワードの変更成功時は、
モーダルでメッセージを表示
OKボタンを押しアカウント画面
に遷移

パスワード変更画面(変更失敗時①)

The screenshot shows a mobile app interface for 'Savoiry'. At the top, the brand name 'Savoiry' is displayed in a gold serif font. Below it, a red banner contains the message 'パスワード変更に失敗しました' (Password change failed). The form consists of three input fields: '現在のパスワード' (Current Password), '新しいパスワード' (New Password), and '新しいパスワード (確認)' (New Password (Confirmation)). Each field is currently filled with ten black dots. A red error message, '現在のパスワードが正しくありません' (Current password is incorrect), is positioned below the first field. At the bottom of the form is a yellow button labeled '変更' (Change). The footer features five icons with corresponding labels: a house for 'ホーム' (Home), a book and pen for '登録' (Registration), a chef's hat for '気になる' (Interested), a plate and fork for '行った' (Visited), and a person icon for 'アカウント' (Account).

Savoiry

パスワード変更に失敗しました

現在のパスワード

●●●●●●●●●●

現在のパスワードが正しくありません

新しいパスワード

●●●●●●●●●●

新しいパスワード (確認)

●●●●●●●●●●

変更

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

パスワード変更失敗時に
パスワード変更
失敗しましたと表示

現在のパスワードが違う場
合は、エラー文を表示

パスワード変更画面(変更失敗時②)

The screenshot shows a mobile app interface for 'Savoir'. At the top, the brand name 'Savoir' is displayed in a gold serif font. Below it, a red rectangular banner contains the text 'パスワード変更に失敗しました' (Password change failed). The form consists of three input fields: '現在のパスワード' (Current Password) with 8 dots, '新しいパスワード' (New Password) with 8 dots, and '新しいパスワード (確認)' (New Password (Confirm)) with 8 triangles. Below the third field, a red error message states '確認用パスワードが一致していません' (Confirmation password does not match). A yellow '変更' (Change) button is positioned below the error message. At the bottom, a navigation bar includes five icons with labels: 'ホーム' (Home), '登録' (Registration), '気になる' (Interested), '行った' (Went), and 'アカウント' (Account).

Savoir

パスワード変更に失敗しました

現在のパスワード

●●●●●●●●

新しいパスワード

●●●●●●●●

新しいパスワード (確認)

▲▲▲▲▲▲▲▲

確認用パスワードが一致していません

変更

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

パスワード変更失敗時に
パスワード変更
失敗しましたと表示

新しいパスワードと確認用
が一致しない場合は、エ
ラー文を表示

パスワード変更画面(変更失敗時③)

The screenshot shows a mobile app interface for 'Savoir'. At the top, the brand name 'Savoir' is displayed in a gold serif font. Below it, a red banner contains the message 'パスワード変更には失敗しました' (Password change failed). The form consists of three input fields: '現在のパスワード' (Current Password) with 8 dots, '新しいパスワード' (New Password) with 4 dots, and '新しいパスワード (確認)' (New Password (Confirmation)) with 4 dots. Below the fields, a red error message states: 'このパスワードは短すぎます。最低 8 文字以上が必要です。' (This password is too short. Minimum 8 characters are required). A yellow button labeled '変更' (Change) is positioned below the error message. At the bottom, there is a navigation bar with five icons and their corresponding labels: a house icon for 'ホーム' (Home), a book and pencil icon for '登録' (Registration), a plate and fork icon for '気になる' (Interested), a fork and knife icon for '行った' (Went), and a person icon for 'アカウント' (Account).

Savoir

パスワード変更には失敗しました

現在のパスワード

●●●●●●●●

新しいパスワード

●●●●

新しいパスワード (確認)

●●●●

このパスワードは短すぎます。最低
8 文字以上が必要です。

変更

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

パスワード変更失敗時に
パスワード変更
失敗しましたと表示

パスワードが8文字未満の
場合は、エラー文を表示

パスワード変更画面(変更失敗時④)

The screenshot shows a mobile app interface for 'Savoiry'. At the top, the brand name 'Savoiry' is displayed in a gold serif font. Below it, a red rectangular banner contains the text 'パスワード変更に失敗しました' (Password change failed). The form consists of three input fields: '現在のパスワード' (Current Password) with a masked input (dots), '新しいパスワード' (New Password) which is currently empty, and '新しいパスワード (確認)' (New Password (Confirm)) which is also empty. Below the '新しいパスワード (確認)' field is a yellow button labeled '変更' (Change). At the bottom of the screen is a navigation bar with five icons and their corresponding labels: a house icon for 'ホーム' (Home), a book and pencil icon for '登録' (Registration), a plate and fork icon for '気になる' (Interested), a fork and knife icon for '行った' (Went), and a person icon for 'アカウント' (Account).

Savoiry

パスワード変更に失敗しました

現在のパスワード

●●●●●●●●

新しいパスワード

新しいパスワードを入力してください。

新しいパスワード (確認)

確認用パスワードを入力してください。

変更

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

パスワード変更失敗時に
パスワード変更
失敗しましたと表示

空欄がある状態で変更ボタンを
押した場合は、空欄下部にエ
ラー文を表示