

Date :		Administrateur :
Remarque :		Bureau :

Gérer les options et les rôles dans Ms Teams

Procédure pour configurer une réunion afin d'éviter que les participants activent ou désactivent les micros, partager leur écran, ou même expulser d'autres personnes.

Objectifs

Créer une réunion où seuls les enseignants peuvent parler au début.

- Empêcher les élèves de couper le micro des autres.
- Assurer que les élèves ne deviennent pas présentateurs par défaut.
- Gérer les rôles pendant la réunion.
- Conserver une bonne qualité d'écoute et de discipline.

Comprendre les ROLES dans une réunion Teams :

Organisateur : crée la réunion et contrôle tous les paramètres.

- Co-organisateur : possède presque les mêmes droits que l'organisateur.
- Présentateur : partager son écran, couper les micros des autres et expulser un autre.
- Participant : peut uniquement activer son propre micro, sa caméra, et prendre la parole.

Important : Les élèves doivent être "Participants" par défaut.

Procédure 1 : Préparer une REUNION Teams avec les bons paramètres

1. Ouvrir Microsoft Teams.
2. Aller dans l'onglet Calendrier.
3. Cliquer sur Nouvelle réunion.
4. Remplir le nom, la date, l'heure et les participants.
5. Enregistrer la réunion.
6. Ouvrir cette réunion dans le calendrier.
7. Cliquer sur le lien **Options de la réunion**
(ou cliquer sur les trois points, puis **Paramètres**, puis **Options de la réunion**).
8. Descendre jusqu'à la section "**Qui peut présenter**".
9. Sélectionner "**Moi uniquement**" ou "**Organisateur et co-organisateurs uniquement**".
10. Descendre à la section "**Participation**".
11. Désactiver l'option "**Autoriser le micro pour les participants**".
12. Désactiver l'option "**Autoriser les réactions**" si nécessaire.
13. Cliquer sur **Appliquer** pour valider.

Procédure 2 : Modifier les paramètres pendant une REUNION déjà commencée

1. Pendant la réunion,
cliquer sur les trois points dans la barre supérieure.
2. Cliquer sur **Paramètres**.
3. Cliquer sur **Options de la réunion**.
4. Refaire les étapes de la procédure 1 à partir de l'étape 8.
5. Cliquer sur **Appliquer**.

Procédure 3 : Retirer les droits de PRESENTATEUR à un élève

1. Dans la liste des participants,
faire un clic droit directement sur le nom de l'élève.
2. Cliquer sur **Rétablir comme participant**.

Procédure 4 : Donner temporairement le rôle de PRESENTATEUR à un élève

1. Dans la liste des participants,
faire un clic droit directement sur le nom de l'élève.
2. Cliquer sur **Créer un présentateur**.
3. Une fois la présentation terminée,
refaire un clic droit.
4. Cliquer sur **Rétablir comme participant**.

Procédure 5 : Désactiver le MICRO d'un élève

1. Ouvrir la liste des participants pendant la réunion.
2. Cliquer directement sur le nom de l'élève.
3. Choisir **Désactiver le micro**.
4. Si possible, cliquer sur **Ne pas autoriser la réactivation du micro**.

Procédure 6 : Activer le MICRO d'un élève

1. Ouvrir la liste des participants.
2. Cliquer directement sur le nom de l'élève.
3. Choisir **Activer le micro**.

Procédure 7 : Désactiver le MICRO de tous les participants

1. Ouvrir la liste des participants.
2. Cliquer sur les trois points situés en haut à droite de cette liste.
3. Cliquer sur **Désactiver le micro pour tous les participants**.

Procédure 8 : Activer le MICRO de tous les participants

1. Ouvrir la liste des participants.
2. Cliquer sur les trois points en haut à droite de la liste.
3. Cliquer sur **Activer le micro pour tous les participants**.