

บรรณานุกรม

- [1] Alan Thorn “DirectX Graphics: The Definitive Guide to Direct3D”
- [2] Jason Jurecka “Working with the DirectX .X File Format and Animation in DirectX 9.0”
[Online] .Available: <http://www.gamedev.net/reference/articles/article2079.asp>
- [3] Itsara Konsombut “DirectX 9.0 with C++”
[Online] .Available: <http://www.gamedevx.com/article.php?type=3>
- [4] ชัยดำรงค์ อูทิรัมย์ “Direct3D พลังพัฒนาแห่งเกมสามมิติ” กรุงเทพฯ: สามย่าน.COM, 2544
ISBN 974-88353-0-8
- [5] ภัทราวุธ เหมือนทอง “เว็บไซต์โหลดบาลาสซิ่ง”

ภาคผนวก ก


การติดตั้ง MySQL Server 4.1

1. ปรากฏหน้าจอ Welcome to the Setup Wizard for MySQL Server 4.1 คลิกปุ่ม Next




รูปที่ ก.1 แสดงหน้าเริ่มต้นการลงโปรแกรม

2. ปรากฏหน้าจอ Setup Type เลือก Typical จากนั้นคลิกปุ่ม Next




รูปที่ ก.2 แสดง Setup Type

3. ปรากฏหน้าจอ Ready to Install the Program จากนั้นคลิกปุ่ม Install



รูปที่ ก.3 แสดง Ready to Install the Program

4. ปรากฏหน้าจอ Installing MySQL SQL Server



รูปที่ ก.4 แสดง Installing MySQL Server 4.1

5. ปรากฏหน้าจอ MySQL.com Sign-Up เลือก Skip Sign-Up จากนั้นคลิกปุ่ม Next




รูปที่ ก.5 แสดง MySQL.com Sign-up

6. ปรากฏหน้าจอ Wizard Completed เลือกทำการ Configure the MySQL Server now จากนั้นคลิกปุ่ม Finish




รูปที่ ก.6 แสดง Wizard Completed

7. ปรากฏหน้าจอ Welcome to the MySQL Server Instance Configuration Wizard 1.0.4
จากนั้นคลิกปุ่ม Next




รูปที่ ก.7 แสดง Welcome to the....

8. ปรากฏหน้าจอ MySQL Server Instance Configuration เลือก Detailed Configuration
จากนั้นคลิกปุ่ม Next




รูปที่ ก.8 แสดง MySQL Server Instance Configuration 1

9. หน้า Please select a server type เลือกร Developer Machine จากนั้นคลิกปุ่ม Next



รูปที่ ก.9 แสดง MySQL Server Instance Configuration 2

10. หน้า Please select the database usage. เลือกร Multifunctional Database จากนั้นคลิกปุ่ม Next



รูปที่ ก.10 แสดง MySQL Server Instance Configuration 3


11. หน้า Please select the drive for the InnoDB datafile จากนั้นคลิกปุ่ม Next



รูปที่ ก.11 แสดง MySQL Server Instance Configuration 4


12. หน้า Please set the approximate number of concurrent connections to the server.

เลือก Decision Support (DSS)/OLAP จากนั้นคลิกปุ่ม Next



รูปที่ ก.12 แสดง MySQL Server Instance Configuration 5

13.หน้า Please set the networking options. ทำการเลือก Enable TCP/IP Networking ให้ Port Number เป็น 3307 จากนั้นคลิกปุ่ม Next



รูปที่ ก.13 แสดง MySQL Server Instance Configuration 6

14.หน้า Please select the default character set. เลือก Standard Character Set จากนั้นคลิกปุ่ม Next



รูปที่ ก.14 แสดง MySQL Server Instance Configuration 7

15.หน้า Please set the Windows options. เลือกทำการ Install As Windows Service ตั้งค่า Service Name เป็น MySQL4 เลือกทำ Launch the MySQL Server automatically จากนั้นคลิกปุ่มNext



รูปที่ ก.15 แสดง MySQL Server Instance Configuration 8

16.หน้า Please set the security options. ทำการ Disable ที่ Modify Security Settings จากนั้นคลิกปุ่ม Next




รูปที่

ก.16


แสดง MySQL Server Instance Configuration 9

17.หน้า Ready to execute คลิกปุ่ม Execute



รูปที่ ก.17 แสดง MySQL Server Instance Configuration 10

18.หน้า Processing Configuration คลิกปุ่ม Finish




รูปที่ ก.18 แสดง MySQL Server Instance Configuration 11

ภาคผนวก ข.


การตั้งค่า Network Load Balancing (Window 2003 Server)

1. ที่หน้าต่าง Local Area Connection Properties ให้ทำการ เลือกที่ Network Load Balancing > Properties




รูปที่ ข.1 แสดง Local Area Connection Properties

2. เมื่อทำการคลิกที่ Network Load Balancing > Properties จะเข้าสู่หน้าจอการทำงาน ให้เลือกที่ Cluster Parameters แล้วตั้งค่า Primary IP Address: 10.101.100.10 Subnet mask: 255.255.255.0 ซึ่งเป็น Subnet mask ใน class C (Primary IP Address คือ ไอดีกลาง ซึ่งเป็นไอดีที่รวมกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน)




รูปที่ ๑.2 แสดง Network Load Balancing Properties

3. ทำการ Host Parameters ตั้งค่า Priority (Unique host ID) ให้เป็น 1 ตั้งค่า Dedicated IP address (ไอพีของเครื่องที่มีอยู่เดิม) ในที่นี้คือ 10.101.100.1 ค่า Subnet mask เป็น 255.255.255.0 (ค่า Unique host ID ของเครื่อง Server ในกลุ่มต้องไม่เหมือนกัน)



รูปที่ ข.3 แสดง Network Load Balancing Properties 2

4. ทำการเลือก Port Rules จากนั้นตั้งค่าของ Port range ให้เป็น พอร์ต 80 to 80 (เป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับติดต่อ หากไม่แน่ใจตั้งเป็น 0 to 65532 ได้) เลือก Protocols เป็น Both คลิกเลือกที่ Filtering mode เป็น Single เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าต่างๆ แล้วกด OK



รูปที่ ๗.4 แสดง NetWork Load Balancing Properties 3