

ภาคผนวก ก

การติดตั้ง DB2 Universal Database Enterprise Edition

1. การเตรียมการติดตั้ง


ในการติดตั้งบน Windows NT, Windows 2000 หรือ Windows XP ก่อนอื่นผู้ที่ทำการติดตั้งจะต้องอยู่ใน Group ของ Administrators ก่อน ซึ่งมีความสามารถในการติดตั้ง Database Server โดยระบบมีความต้องการดังนี้

- Windows NT Version 4.0 with Service Pack 4 or later, Windows 2000, Windows XP, Windows 9x
- ขนาดของหน่วยความจำ 128 เมกะไบต์
- พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ 420 เมกะไบต์ (สำหรับการติดตั้งแบบปกติ) รวม JRE
- การเชื่อมต่อแบบ NetBIOS, IPX/SPX, Named Pipes, and TCP/IP

2. ขั้นตอนการติดตั้ง


2.1 ผู้ติดตั้งต้องอยู่ในกลุ่มของ Administration Group

2.2 Run setup.exe เพื่อทำการติดตั้ง




รูปที่ ก-1 แสดงการติดตั้ง DB2 Universal Database Enterprise Edition Version 7.1

2.3 เลือก DB2 Products ที่ต้องการติดตั้ง



รูปที่ ก-2 แสดงการเลือก DB2 Products ที่ต้องการติดตั้ง

2.4 เลือกประเภทที่ต้องการติดตั้ง




รูปที่ ก-3 แสดงการเลือกประเภทที่ต้องการติดตั้ง

2.5 เลือกตำแหน่งดิสก์ที่จะทำการติดตั้ง



รูปที่ ก-4 แสดงการเลือกตำแหน่งดิสก์ที่จะทำการติดตั้ง

2.6 การตั้งค่า Username และ Password ของผู้ดูแลระบบ




รูปที่ ก-5 แสดงการตั้งค่า Username และ Password ของผู้ดูแลระบบ

2.7 กด Next เพื่อยืนยันการติดตั้ง



รูปที่ ก-6 แสดงการยืนยันการติดตั้ง

2.8 เสร็จสิ้นการติดตั้ง



รูปที่ ก-7 แสดงการเสร็จสิ้นการติดตั้ง