


ภาคผนวก ข

การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Database Server ที่เป็น DB2

การติดตั้ง DB2 Universal Database Enterprise Edition ก็เพื่อให้เราสามารถติดต่อกับ Database Server เพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับฐานข้อมูลเช่น สร้างตาราง (Table), สร้างฐานข้อมูล (Database), ใส่ข้อมูล, หรือว่าดูข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้สะดวกขึ้น แต่ก่อนที่จะเราจะติดต่อกับฐานข้อมูลได้นั้นเราต้องทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อก่อน ซึ่งมีวิธีในการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Database Server ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม “Client Configuration Assistant”



รูปที่ ข-1 แสดงการเข้าสู่โปรแกรม *Client Configuration Assistant*

2. กด “Add” เพื่อทำการเพิ่มฐานข้อมูลที่ต้องการจะติดต่อ




รูปที่ ข-2 แสดงโปรแกรม Client Configuration Assistant

3. เลือก “Search the network” เพื่อทำการค้นหาฐานข้อมูลที่อยู่ภายใน Network




รูปที่ ข-3 แสดงวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

4. กด “Add System...” เพื่อทำการเพิ่มฐานข้อมูล



รูปที่ ข-4 แสดงการเลือกฐานข้อมูล

5. เลือกโปรโตคอลที่ใช้ติดต่อ และใส่ชื่อโฮสต์เนมหรือหมายเลข IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการติดต่อ




รูปที่ ข-5 แสดงการ Add System

6. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ แล้วกด “Next>>”




รูปที่ ข-6 แสดงการเลือกฐานข้อมูล

7. ตั้งค่า Database alias ให้กับฐานข้อมูลที่จะติดต่อ




รูปที่ ข-7 แสดงการตั้งค่า Database alias ให้กับฐานข้อมูลที่จะติดต่อ

8. ทำการ Register ฐานข้อมูลกับ ODBC ในขั้นนี้ไม่ได้ใช้ ODBC จึงไม่ต้องทำการ Register




รูปที่ ข-8 แสดงการ Register ฐานข้อมูลใน ODBC

9. หลังจากกด “Finish” แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Confirmation ถ้ากดปุ่ม “Add” โปรแกรมจะทำการเพิ่มฐานข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ หรือว่าจะทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่กำหนดไว้โดยการกดปุ่ม “Test Connection”



รูปที่ ข-9 แสดงหน้าต่างการ Confirmation

10. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง “Connect To DB2 Database” จากนั้นใส่ User ID และ Password เพื่อทำการทดสอบการเชื่อมต่อ




รูปที่ ข-10 แสดงการทดสอบการเชื่อมต่อ

11. ถ้าการเชื่อมต่อไม่มีปัญหาจะขึ้นหน้าต่างดังนี้



รูปที่ ข-11 แสดงการผลการทดสอบของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

12. เมื่อทำการ “Add” จากหน้าต่างรูปที่ ข-9 เรียบร้อยแล้ว ฐานข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้นี้จะขึ้นมาอยู่ในหน้าจอของโปรแกรม Client Configuration Assistant ดังรูป



รูปที่ ข-12 แสดงการฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อได้

เมื่อได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อได้แล้ว เราสามารถใช้โปรแกรม Control Center เข้าไปจัดการกับฐานข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการ สร้างตาราง, ลบตาราง, หรือว่าดูข้อมูลที่อยู่ในตารางได้