

ภาคผนวก ข

ขั้นตอนการติดตั้งโหนดบาลานซ์บน Microsoft Windows 2000 Advanced Server

1. ขั้นตอนการติดตั้ง

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ของแต่ละอุปกรณ์นั้น มีการติดตั้งโดยแยกตามแต่ละอุปกรณ์ได้ดังนี้


เซิร์ฟเวอร์ 1

1. ติดตั้ง Windows 2000 Advanced Server ก่อน




รูปที่ ข --1 วิธีติดตั้ง Windows 2000 Advanced Server

2. ทำการติดตั้ง IIS 5.0



รูปที่ ข-2 วิธีติดตั้ง IIS บน Windows 2000 Advanced Server

3. ทำการติดตั้ง Load Balancing ของ Windows 2000 Advanced Server



รูปที่ ข-3 วิธีติดตั้งเน็ตเวิร์คโหลดบาลานซ์บน Windows 2000 Advanced Server

4. กำหนดค่าต่างๆที่ใช้ใน Load Balancing

4.1. กำหนดให้ IP กลางเป็น 161.246.6.102

The screenshot shows the 'Network Load Balancing Properties' dialog box with the 'Host Parameters' tab selected. The fields are as follows:

Field	Value
Primary IP address	161.246.6.102
Subnet mask	255.255.255.0
Full Internet name	olala12.ce.kmitl.ac.
Network address	02-bf-a1-f6-06-66
Multicast support	☐ enabled
Remote password	
Confirm password	
Remote control	☐ enabled
Help button	Help

At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons.

รูปที่ ข-4 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์

4.2. กำหนดค่าลำดับความสำคัญ (Priorities)

Network Load Balancing Properties

Cluster Parameters Host Parameters Port Rules

Priority (Unique host ID)

Initial cluster state ☒ active

Dedicated IP address

Subnet mask

OK Cancel

รูปที่ ข-5 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์

4.3. กำหนดว่าจะให้พอร์ตใดบ้างที่ใช้งาน Load Balancing

Network Load Balancing Properties

Cluster Parameters Host Parameters Port Rules

Port range to

Protocols ☐ TCP ☐ UDP ☒ Both

Filtering mode Affinity ☐ None ☒ Single ☐ Class C

☒ Multiple hosts Load weight or ☒ Equal

☐ Single host Handling priority


☐ Disabled Add Modify Remove

Start	End	Protocol	Mode	Priority	Load	Affinity
80	80	Both	Multiple		Equal	None
443	443	Both	Multiple		Equal	None

OK Cancel


รูปที่ ข-6การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์

5. กำหนดไอพีให้เครื่อง



รูปที่ ข-7 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์

6. เพิ่มอีก ไอพีเพื่อทำ Load Balancing



รูปที่ ข-8 การกำหนดค่าให้แต่ละเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ 2(Server 2)

การติดตั้งเหมือนกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 1 ทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนไอพีของเครื่องเท่านั้น