

1. LockThisQ

- 설명: 지정된 세마포어를 잠금니다. 세마포어 값(semval)을 1 감소시켜 잠금 상태로 만듭니다.
 - 파라미터:
 - int nSemId: 세마포어 ID.
 - int nSemNo: 세마포어 번호.
 - 반환값:
 - SMS_Q_LOCK_SUCCESS: 성공적으로 잠금.
 - SMS_Q_LOCK_FAIL_*: 실패 원인에 따른 오류 코드.
-

2. UnlockThisQ

- 설명: 지정된 세마포어를 잠금 해제합니다. 세마포어 값(semval)을 1 증가시켜 잠금 해제 상태로 만듭니다.
 - 파라미터:
 - int nSemId: 세마포어 ID.
 - int nSemNo: 세마포어 번호.
 - 반환값:
 - SMS_Q_UNLOCK_SUCCESS: 성공적으로 잠금 해제.
 - SMS_Q_UNLOCK_FAIL_*: 실패 원인에 따른 오류 코드.
-

3. IsQFull

- 설명: 원형 큐가 가득 찼는지 확인합니다.
 - 파라미터:
 - int nQHead: 큐의 헤드 포인터.
 - int nQTail: 큐의 테일 포인터.
 - int nQSize: 큐의 크기.
 - 반환값:
 - 1: 큐가 가득 참.
 - 0: 큐가 비어 있지 않음.
-

4. IsQEmpty

- 설명: 원형 큐가 비어 있는지 확인합니다.
 - 파라미터:
 - int nQHead: 큐의 헤드 포인터.
 - int nQTail: 큐의 테일 포인터.
 - int nQSize: 큐의 크기.
 - 반환값:
 - 1: 큐가 비어 있음.
 - 0: 큐가 비어 있지 않음.
-

5. InsertIntoSmsQWithQNo

- 설명: 지정된 큐 번호에 메시지를 삽입합니다.
 - 파라미터:
 - QITEMPTR ptrQItem: 삽입할 메시지 항목.
 - int nQNo: 큐 번호.
 - 반환값:
 - Q_INSERT_SUCCESS: 성공적으로 삽입.
 - Q_INSERT_FAIL_*: 실패 원인에 따른 오류 코드.
-

6. GetAMsgFromSmsQ

- 설명: 지정된 큐 번호에서 메시지를 가져옵니다.
 - 파라미터:
 - int nQNo: 큐 번호.
 - QITEMPTR ptrQItem: 가져온 메시지를 저장할 포인터.
 - 반환값:
 - Q_DELETE_SUCCESS: 성공적으로 메시지 가져옴.
 - Q_DELETE_FAIL_*: 실패 원인에 따른 오류 코드.
-

7. InitQSem

- 설명: 지정된 큐 번호에 대한 세마포어를 초기화합니다.
 - 파라미터:
 - int nQNo: 큐 번호.
 - 반환값:
 - 세마포어 ID.
 - -1: 실패.
-

8. CreateSmsQ

- 설명: SMS 큐를 생성하거나 기존 큐를 연결합니다.
 - 파라미터: 없음.
 - 반환값:
 - SMSQPTR: 생성된 또는 연결된 큐의 포인터.
 - NULL: 실패.
-

9. InitQInfo

- 설명: 큐 정보를 초기화합니다. 데이터베이스에서 큐 정보를 읽어옵니다.
 - 파라미터: 없음.
 - 반환값:
 - 1: 성공.
 - INIT_QINFO_*: 실패 원인에 따른 오류 코드.
-

10. InsertIntoSmsQ

- 설명: 메시지를 적절한 큐에 삽입합니다. 큐 번호는 내부적으로 결정됩니다.
 - 파라미터:
 - QITEMPTR ptrQItem: 삽입할 메시지 항목.
 - 반환값:
 - Q_INSERT_SUCCESS: 성공적으로 삽입.
 - Q_INSERT_FAIL_*: 실패 원인에 따른 오류 코드.
-

11. SaveQ

- 설명: 큐가 가득 찬 경우 메시지를 파일에 저장합니다.
 - 파라미터:
 - QITEMPTR _pstQItem: 저장할 메시지 항목.
 - int _nQNo: 큐 번호.
 - 반환값:
 - 1: 성공적으로 저장.
 - -1: 실패.
-

12. QUsage

- 설명: 큐의 사용률을 계산합니다.
 - 파라미터:
 - int nQNO: 큐 번호.
 - 반환값:
 - 사용률(0~100).
-

13. ReCreateSem

- 설명: 지정된 큐의 세마포어를 재생성합니다.
 - 파라미터:
 - int nQIdx: 큐 인덱스.
 - 반환값: 없음.
-

14. GetQNoFromMrmRoute

- 설명: MRM 라우팅 테이블에서 큐 번호를 가져옵니다.
 - 파라미터:
 - char *szCId: CID.
 - char *szMinNo: MinNo.
 - unsigned short usMsgCode: 메시지 코드.
 - 반환값:
 - 큐 번호.
 - -1: 실패.
-

15. SendW2P

- 설명: Web-to-Phone 메시지를 처리하고 큐에 삽입합니다.
- 파라미터:
 - QITEMPTR ptrQItem: 메시지 항목.
 - int *nQueueNo: 큐 번호를 저장할 포인터.
- 반환값:
 - Q_INSERT_SUCCESS: 성공적으로 삽입.
 - Q_INSERT_FAIL_*: 실패 원인에 따른 오류 코드.