สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น

Phueng Thao Kong Ma Khon Kaen Association

คู่มือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน

Maintenance Manual — ระบบการซ่อมแซมบำรุงรักษา

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทรัพย์สินและผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: พ.ศ. 2568 | เวอร์ชัน 1.0

1. ภาพรวมระบบการบำรุงรักษาทรัพย์สิน

ระบบการซ่อมแซมบำรุงรักษา (Maintenance System) ของสมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ใช้บันทึกและติดตามสถานะงานซ่อมทรัพย์สินทุกชิ้น ตั้งแต่การส่งซ่อม ติดตามความคืบหน้า ไปจนถึงการรับทรัพย์สินกลับคืนหลังซ่อมเสร็จ

ไอคอน	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
+	เพิ่มงานซ่อม	สร้างงานซ่อมใหม่ เปลี่ยนสถานะ Asset เป็น รอตรวจสอบ/ส่งซ่อม
✔	รับกลับจากซ่อม	ปิดงานซ่อม บันทึกผล เปลี่ยนสถานะกลับเป็นพร้อมใช้งาน
	ใบงานซ่อม (Ticket)	ดู พิมพ์ หรือบันทึกใบงานเป็นภาพ/PDF
	ส่งอีเมลใบงาน	ส่งรายละเอียดงานซ่อมทางอีเมลอัตโนมัติ
	ค้นหางานซ่อม	กรองรายการด้วยชื่อ Asset, รหัส หรือหัวข้องาน
↻	รีเฟรช	โหลดรายการงานซ่อมใหม่จากระบบ

สถานะ Asset ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา

สถานะ	ความหมาย
รอตรวจสอบ / ส่งซ่อม (Pending)	Asset อยู่ระหว่างการซ่อม — ไม่สามารถเบิกใช้งานได้

Ready to Deploy	ซ่อมเสร็จแล้ว กลับมาพร้อมใช้งาน
Undeployable	ชำรุดหนัก ยังซ่อมไม่ได้ หรือรอตัดบัญชี

ข้อสำคัญก่อนใช้งานระบบ

- ระบบต้องเชื่อมต่อกับ Snipe-IT Server ก่อน — ตรวจสอบสถานะที่มุมซ้ายบน
- Asset ที่จะส่งซ่อมต้องมีสถานะที่ไม่ใช่ 'กำลังซ่อม' อยู่แล้ว
- ต้องมี Supplier ในระบบก่อนจึงจะบันทึกงานซ่อมได้
- สถานะ 'รอตรวจสอบ/ส่งซ่อม' ต้องถูกสร้างไว้ใน Snipe-IT (Status Labels) ก่อน

2. Workflow การบำรุงรักษาทรัพย์สิน

กระบวนการบำรุงรักษาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. พบปัญหา	2. สร้างงานซ่อม	3. ระหว่างซ่อม	4. รับกลับ
ตรวจพบทรัพย์สินชำรุด	เพิ่มงานซ่อมในระบบ	ติดตามและดูใบงาน	ปิดงาน กลับพร้อมใช้

ผังการทำงานโดยสรุป

พบของเสีย / ชำรุด

↓ กดปุ่ม + เพิ่มงานซ่อม

↓ เลือก Asset ⟶ กรอกรายละเอียด ⟶ เลือก Supplier ⟶ บันทึกและส่งซ่อม

↓ Asset เปลี่ยนสถานะเป็น 'รอตรวจสอบ/ส่งซ่อม' อัตโนมัติ

↓ ระหว่างรอ: ดูสถานะ พิมพ์ใบงาน ส่งอีเมลแจ้ง Supplier

↓ ซ่อมเสร็จ: กดปุ่ม ✔ รับกลับ → กรอกวันที่ ค่าใช้จ่าย เลือกตำแหน่งวาง

↓ Asset กลับสถานะพร้อมใช้งาน — งานซ่อมปิดสมบูรณ์

3. การเข้าสู่ระบบ

เปิดไฟล์ maintenance.html ในเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นกรอกข้อมูลเชื่อมต่อ

ขั้นตอน 1	เปิดไฟล์ maintenance.html ในเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอน 2	กรอก URL Server — เช่น http://192.168.1.40:8080 (ค่าเริ่มต้น 'proxy' ใช้ได้ในเครือข่ายเดียวกัน)
ขั้นตอน 3	กรอก API Token — รับจากผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม เริ่มใช้งาน ⟶
ขั้นตอน 5	ระบบโหลดข้อมูลทั้งหมด — รอแถบสถานะแสดง เชื่อมต่อสำเร็จ ✓ สีเขียว
ขั้นตอน 6	หน้าหลักจะแสดงรายการงานซ่อมที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

URL Server	IP หรือ Domain ของ Snipe-IT Server เช่น http://192.168.1.40:8080
API Token	รหัสยืนยันตัวตน — ขอจาก Admin หรือสร้างใน Snipe-IT ⟶ โปรไฟล์
การจดจำการตั้งค่า	ระบบบันทึกการตั้งค่าไว้ในเบราว์เซอร์ — ครั้งถัดไปเข้าอัตโนมัติ
แก้ไขการตั้งค่า	กดปุ่ม ⚙ ตั้งค่า ที่มุมขวาบนได้ตลอดเวลา

4. การเพิ่มงานซ่อม / ส่งซ่อม +

เมื่อพบทรัพย์สินชำรุดหรือต้องการบำรุงรักษา ให้สร้างงานซ่อมในระบบเพื่อบันทึกและติดตาม

4.1 ขั้นตอนการสร้างงานซ่อม

ขั้นตอน 1	กดปุ่ม + เพิ่มงานซ่อม บนหน้าหลัก
ขั้นตอน 2	เลือก Asset ที่ต้องการส่งซ่อม — มี 2 วิธี (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.2)
ขั้นตอน 3	เลือก ประเภทงาน: Repair / Maintenance / PAT Test / Upgrade / Hardware Support / Software Support
ขั้นตอน 4	กรอก ชื่อ / หัวข้องานซ่อม — ระบุอาการหรือสิ่งที่ต้องซ่อมให้ชัดเจน เช่น 'พัดลมดังความร้อนสูง'
ขั้นตอน 5	ตรวจสอบ วันที่เริ่ม — ระบบตั้งเป็นวันนี้อัตโนมัติ แก้ไขได้ถ้าต้องการ
ขั้นตอน 6	เลือก Supplier (ผู้รับซ่อม) — หากไม่มีให้กดเพิ่มใหม่ในช่องด้านขวา (ดูหัวข้อ 4.3)
ขั้นตอน 7	กรอก ค่าใช้จ่ายประมาณการ (ถ้ามี)
ขั้นตอน 8	ติ๊กช่อง อยู่ในประกัน หากงานซ่อมนี้อยู่ในประกันสินค้า
ขั้นตอน 9	กรอก หมายเหตุ — รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น อาการที่พบ วิธีใช้งานที่ผิดพลาด
ขั้นตอน 10	กดปุ่ม บันทึกและส่งซ่อม

ขั้นตอน 11	รอข้อความ ✓ สร้างงานซ่อมสำเร็จ — Asset เปลี่ยนสถานะเป็น 'รอตรวจสอบ/ส่งซ่อม' อัตโนมัติ

4.2 วิธีเลือก Asset ที่จะส่งซ่อม

มี 3 วิธีในการระบุ Asset

วิธี	ชื่อ	ขั้นตอน
1	เลือกจาก Category/Model	เลือก Category ⟶ เลือก Model ⟶ เลือก Asset จาก Dropdown
2	พิมพ์ค้นหา	พิมพ์ชื่อ Asset หรือ Asset Tag (อย่างน้อย 2 ตัว) ในช่องค้นหา
3	สแกน QR Code	กดปุ่ม 📷 ⟶ ส่องกล้องที่ QR บน Asset ⟶ ระบบค้นหาอัตโนมัติ

4.3 การเพิ่ม Supplier ใหม่

กรณีที่ Supplier (ผู้รับซ่อม) ที่ต้องการยังไม่มีในระบบ สามารถเพิ่มได้ทันทีในหน้าเพิ่มงานซ่อม

ขั้นตอน 1	กรอกชื่อ Supplier ใหม่ในช่อง เพิ่ม Supplier ใหม่ ด้านขวา
ขั้นตอน 2	กดปุ่ม + เพิ่ม

ขั้นตอน 3	รอข้อความ ✓ เพิ่ม supplier สำเร็จ
ขั้นตอน 4	ระบบจะเลือก Supplier ใหม่นั้นให้อัตโนมัติ

ประเภทงาน: Repair	ซ่อมทั่วไป — ชิ้นส่วนเสีย ต้องเปลี่ยน / แก้ไข
ประเภทงาน: Maintenance	บำรุงรักษาตามรอบ — เช็คสภาพ ทำความสะอาด หล่อลื่น
ประเภทงาน: PAT Test	ทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทงาน: Upgrade	อัปเกรดชิ้นส่วน เช่น เพิ่ม RAM เปลี่ยน SSD
ประเภทงาน: Hardware Support	ปัญหาฮาร์ดแวร์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน
ประเภทงาน: Software Support	ปัญหาซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ หรือระบบปฏิบัติการ

⚠ ข้อควรระวังการสร้างงานซ่อม

- Asset 1 ชิ้นมีได้เพียง 1 งานซ่อมที่ยังไม่ปิดเท่านั้น — หากมีอยู่แล้วระบบจะแจ้งเตือน
- ต้องกรอกชื่อ/หัวข้องานซ่อมและเลือก Supplier ก่อนบันทึก — ขาดไม่ได้
- หากไม่พบสถานะ 'รอตรวจสอบ/ส่งซ่อม' ใน Snipe-IT ให้แจ้ง Admin เพิ่มก่อน
- Asset ที่อยู่ระหว่างซ่อมจะไม่สามารถเบิกได้จนกว่าจะรับกลับและปิดงาน

5. การติดตามงานซ่อมที่ค้างอยู่

หน้าหลักของระบบแสดงรายการงานซ่อมทั้งหมดที่ยังไม่ปิด พนักงานสามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ทันที

5.1 ข้อมูลที่แสดงในแต่ละรายการ

ชื่อทรัพย์สิน	ชื่อ Asset ที่ส่งซ่อม
รหัสทรัพย์สิน	Asset Tag เพื่อระบุตัวทรัพย์สิน
หัวข้องานซ่อม	ชื่อ/หัวข้อที่กรอกตอนสร้างงาน
ประเภทงาน	Repair / Maintenance / Upgrade ฯลฯ
วันที่เริ่ม	วันที่ส่งซ่อม
ผู้รับซ่อม	ชื่อ Supplier ที่รับงานไป
หมายเหตุ	รายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึกไว้
สถานะ	กำลังซ่อม (แสดงทุกรายการ — ยังไม่ปิด)

5.2 ปุ่มดำเนินการ (3 ปุ่ม) ในแต่ละรายการ

ปุ่ม	ชื่อ	การทำงาน
	ใบงาน	เปิดดูใบงานซ่อม สามารถพิมพ์หรือบันทึกเป็นภาพ/PDF

	อีเมล	เปิด Email Client ส่งรายละเอียดงานซ่อมให้ Supplier
✔	รับกลับ	เปิดฟอร์มปิดงาน บันทึกผลและรับทรัพย์สินคืน

5.3 การค้นหาและกรองรายการ

ขั้นตอน 1	พิมพ์คำค้นหาในช่อง ค้นหาจากชื่อทรัพย์สิน รหัส หัวข้องานซ่อม...
ขั้นตอน 2	ระบบกรองรายการอัตโนมัติขณะพิมพ์ — ไม่ต้องกด Enter
ขั้นตอน 3	กดปุ่ม ดูงานเปิดทั้งหมด เพื่อแสดงรายการทั้งหมด
ขั้นตอน 4	กดปุ่ม ล้างค้นหา เพื่อยกเลิกการกรอง
ขั้นตอน 5	กดปุ่ม ↻ รีเฟรช เพื่อโหลดข้อมูลใหม่จากระบบ

6. ใบงานซ่อม (Maintenance Work Order)

ใบงานซ่อมคือเอกสารสรุปข้อมูลงานซ่อมในรูปแบบที่พิมพ์ได้ ใช้ส่งให้ Supplier หรือเก็บเป็นหลักฐาน

6.1 วิธีเปิดและพิมพ์ใบงาน

ขั้นตอน 1	กดปุ่ม ใบงาน ที่รายการงานซ่อมที่ต้องการ
ขั้นตอน 2	ระบบแสดง Popup ใบงานซ่อมพร้อมข้อมูลครบถ้วน
ขั้นตอน 3	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนพิมพ์หรือบันทึก
ขั้นตอน 4	เลือกการดำเนินการ:
ขั้นตอน 5	— กดปุ่ม บันทึกเป็นภาพ เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .PNG
ขั้นตอน 6	— กดปุ่ม พิมพ์ / Save PDF เพื่อพิมพ์กระดาษหรือบันทึกเป็น PDF
ขั้นตอน 7	— กดปุ่ม ปิด เพื่อปิด Popup โดยไม่บันทึก

6.2 ตัวอย่างข้อมูลในใบงานซ่อม

ใบงานซ่อมมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

เลขที่ใบงาน	MT-00001

ทรัพย์สิน	โน้ตบุ๊ก Dell Latitude
รหัสทรัพย์สิน	IT-001
รุ่น / Model	Dell Latitude 5520
ประเภทงาน	Repair
หัวข้องานซ่อม	ซ่อมพัดลมระบายความร้อน
วันที่เริ่ม	2568-07-01
ผู้รับซ่อม	บริษัท IT Service Co., Ltd.
หมายเหตุ	เสียงดัง ความร้อนสูง
สถานะ	กำลังซ่อม

เคล็ดลับการใช้ใบงาน

- ส่งใบงานให้ Supplier ก่อนส่งของซ่อม เพื่อยืนยันรายละเอียด
- บันทึกเป็น PDF เก็บไว้ในแฟ้มงานแต่ละรายการ
- เลขที่ใบงาน MT-XXXXX ใช้อ้างอิงเวลาติดตามงาน
- หากพิมพ์จากมือถือ ให้ใช้ฟังก์ชัน 'Save as PDF' ในเมนูพิมพ์

7. การส่งอีเมลแจ้ง Supplier

ระบบรองรับการส่งอีเมลรายละเอียดงานซ่อมให้ Supplier โดยอัตโนมัติผ่าน Email Client

ขั้นตอน 1	กดปุ่ม อีเมล ที่รายการงานซ่อมที่ต้องการ
ขั้นตอน 2	ระบบจะเปิด Email Client (เช่น Gmail, Outlook) อัตโนมัติ
ขั้นตอน 3	อีเมลจะถูกกรอกชื่อเรื่องและรายละเอียดงานซ่อมไว้แล้ว
ขั้นตอน 4	ตรวจสอบข้อมูลในอีเมล และกรอก Email ผู้รับ (Supplier) หากยังไม่มี
ขั้นตอน 5	กดส่ง

ชื่อเรื่องอีเมล	แจ้งงานซ่อม MT-XXXXX - ชื่อ Asset
ผู้รับอัตโนมัติ	kongmakhonkaen@gmail.com (ค่าตั้งต้นในระบบ)
เนื้อหาอีเมล	สรุปข้อมูลใบงานซ่อมทั้งหมด: Asset, ประเภทงาน, วันที่, หมายเหตุ

หมายเหตุการส่งอีเมล

- อีเมลจะเปิดผ่าน Email Client ที่ตั้งค่าไว้ในเครื่อง
- หากไม่มี Email Client ลง สามารถคัดลอกเนื้อหาจากใบงาน แล้ว Paste ในอีเมลได้เอง
- สามารถแก้ไขอีเมลก่อนส่งได้ทุกครั้ง

8. การรับทรัพย์สินกลับจากซ่อม ✔

เมื่อทรัพย์สินซ่อมเสร็จแล้วและได้รับกลับคืน ให้ดำเนินการปิดงานซ่อมเพื่ออัปเดตสถานะให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง

8.1 ขั้นตอนการรับกลับและปิดงาน

ขั้นตอน 1	กดปุ่ม ✔ รับกลับ ที่รายการงานซ่อมที่ซ่อมเสร็จแล้ว
ขั้นตอน 2	ระบบแสดงฟอร์มรับคืน พร้อมชื่อ Asset และหัวข้องานซ่อมที่เลือก
ขั้นตอน 3	กรอก วันที่ซ่อมเสร็จ — ระบบตั้งเป็นวันนี้อัตโนมัติ แก้ไขได้
ขั้นตอน 4	เลือก ตำแหน่งที่จะวาง (*บังคับ) — เลือก Location ที่จะนำ Asset ไปเก็บ
ขั้นตอน 5	กรอก ค่าใช้จ่ายจริง (บาท) — กรอกถ้ามีค่าซ่อม หากไม่มีให้เว้นว่าง
ขั้นตอน 6	กรอก หมายเหตุปิดงาน — เช่น 'ซ่อมเสร็จ เปลี่ยนพัดลมใหม่เรียบร้อย'
ขั้นตอน 7	กดปุ่ม รับกลับและปิดงาน
ขั้นตอน 8	รอข้อความ ✓ รับกลับจากซ่อมสำเร็จ — งานซ่อมปิดและ Asset พร้อมใช้งาน

วันที่ซ่อมเสร็จ	วันที่ Supplier ส่งของกลับมา — สำคัญสำหรับบันทึกระยะเวลาซ่อม
ตำแหน่งที่จะวาง (*)	Location ที่จะนำทรัพย์สินไปเก็บ — ระบบ Auto ตำแหน่งเดิม
ค่าใช้จ่ายจริง	ค่าซ่อมจริงที่จ่ายไป — เก็บเป็นประวัติค่าใช้จ่าย

หมายเหตุปิดงาน	สิ่งที่ซ่อม สิ่งที่เปลี่ยน หรือผลการตรวจสอบ

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังปิดงานซ่อม

- งานซ่อมถูกปิด (completion_date ถูกบันทึก) — หายออกจากรายการ 'กำลังซ่อม'
- สถานะ Asset เปลี่ยนกลับเป็นพร้อมใช้งาน (Ready to Deploy) อัตโนมัติ
- ตำแหน่ง Asset อัปเดตตาม Location ที่เลือก
- ประวัติงานซ่อมทั้งหมดยังคงอยู่ใน Snipe-IT สำหรับดูย้อนหลังได้

ข้อควรระวังการปิดงานซ่อม

- ต้องเลือกตำแหน่งที่จะวางก่อนกดปิดงาน — หากไม่เลือก ระบบจะไม่บันทึก
- การปิดงานซ่อมไม่สามารถยกเลิกได้ผ่านหน้านี้ — หากต้องการแก้ไขต้องทำใน Snipe-IT โดยตรง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของที่รับกลับมาเป็นชิ้นเดียวกับที่ส่งซ่อมก่อนปิดงาน

9. การใช้ QR Code Scanner

ระบบรองรับการสแกน QR Code เพื่อค้นหา Asset อย่างรวดเร็วตอนสร้างงานซ่อม

ขั้นตอน 1	ในหน้าเพิ่มงานซ่อม กดปุ่มกล้อง ข้างช่องค้นหา Asset
ขั้นตอน 2	อนุญาตการเข้าถึงกล้อง (กด อนุญาต / Allow)
ขั้นตอน 3	ส่องกล้องไปที่ QR Code หรือบาร์โค้ดบน Asset
ขั้นตอน 4	ระบบอ่านและค้นหา Asset ที่ตรงกันอัตโนมัติ
ขั้นตอน 5	ตรวจสอบข้อมูล Asset ที่ปรากฏว่าถูกต้อง
ขั้นตอน 6	หยุดสแกนได้โดยกดปุ่ม ✕ หยุดสแกน

ข้อกำหนดการใช้กล้อง

- ต้องเปิดใช้งานบน HTTPS เท่านั้น (URL ต้องขึ้นต้นด้วย https://)
- ต้องให้สิทธิ์กล้องแก่เว็บเบราว์เซอร์ในครั้งแรก
- หากกล้องไม่เปิด ตรวจสอบสิทธิ์ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์

10. การอ่านและใช้งาน Dashboard

หน้าหลักแสดง Dashboard สรุปสถานะงานซ่อม เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมได้ทันที

กำลังซ่อม (ตัวเลขใหญ่)	จำนวนงานซ่อมที่ยังไม่ปิด ณ ขณะนั้น
รายการงานซ่อม	รายชื่อ Asset ที่ส่งซ่อม เรียงลำดับตามวันที่ล่าสุดก่อน
Badge 'กำลังซ่อม'	แสดงที่ทุกรายการ — หายออกเมื่อปิดงานสำเร็จ

ปุ่มหลักบน Dashboard

ปุ่ม	หน้าที่
+ เพิ่มงานซ่อม	เปิดฟอร์มสร้างงานซ่อมใหม่
↻ รีเฟรช	โหลดรายการงานซ่อมใหม่จากเซิร์ฟเวอร์
ดูงานเปิดทั้งหมด	แสดงทุกรายการที่ยังค้าง ล้างตัวกรองค้นหา
ล้างค้นหา	ล้างช่องค้นหาและแสดงรายการทั้งหมด
⚙ ตั้งค่า (มุมขวาบน)	กลับไปหน้าแก้ไข URL Server และ API Token

11. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ / ปัญหา	วิธีแก้ไข
เชื่อมต่อไม่ได้ / แสดง ✗	ตรวจสอบ URL Server และ API Token — กด ⚙ ตั้งค่า แล้วกรอกใหม่
บันทึกงานซ่อมไม่ได้ ขึ้น Error Supplier	ต้องเลือก Supplier ก่อน — กดเพิ่ม Supplier ใหม่ถ้าไม่มีในรายการ
ไม่พบสถานะ 'รอตรวจสอบ/ส่งซ่อม'	แจ้ง Admin เพิ่ม Status Label ใน Snipe-IT ⟶ Status Labels
Asset นี้มีงานซ่อมค้างอยู่แล้ว	ต้องปิดงานซ่อมเก่าก่อนโดยกด ✔ รับกลับ ที่รายการนั้น
กล้องไม่เปิด / สแกนไม่ได้	ต้องใช้ HTTPS — ตรวจสอบสิทธิ์กล้องในการตั้งค่าเบราว์เซอร์
รับกลับแล้วขึ้น Error ตำแหน่ง	ต้องเลือก ตำแหน่งที่จะวาง ก่อนกด รับกลับและปิดงาน
ปิดงานสำเร็จแต่สถานะ Asset ไม่เปลี่ยน	รีเฟรชหน้าจอ หรือตรวจสอบสิทธิ์ API Token ว่าครบถ้วน
ไม่พบ Asset ในค้นหาหรือ Dropdown	Asset อาจถูกลบหรือ Archive ใน Snipe-IT — ตรวจสอบใน Admin Panel
อีเมลไม่เปิด / ไม่ส่ง	ตรวจสอบว่ามี Email Client ติดตั้งและตั้งค่าไว้ในเครื่อง
ใบงานซ่อมบันทึกเป็นภาพไม่ได้	ตรวจสอบว่าเปิดดูใบงานอยู่ก่อน กดปุ่ม 🖨 ใบงาน ก่อนบันทึก

12. สรุปขั้นตอนอ้างอิงฉบับย่อ

+ ส่งซ่อม — ขั้นตอนสั้น

1. กดปุ่ม + เพิ่มงานซ่อม
2. เลือก Asset (ค้นหา / เลือกจาก Dropdown / สแกน QR)
3. เลือกประเภทงาน + กรอกชื่อ/หัวข้องาน + เลือก Supplier
4. กรอกค่าใช้จ่ายประมาณการ + หมายเหตุ (ถ้ามี)
5. กด บันทึกและส่งซ่อม ⟶ รอข้อความ ✓

✔ รับกลับจากซ่อม — ขั้นตอนสั้น

1. กดปุ่ม ✔ รับกลับ ที่รายการที่ซ่อมเสร็จ
2. กรอกวันที่ซ่อมเสร็จ + เลือกตำแหน่งวาง (*บังคับ)
3. กรอกค่าใช้จ่ายจริง + หมายเหตุปิดงาน (ถ้ามี)
4. กด รับกลับและปิดงาน ⟶ รอข้อความ ✓

ใบงาน / อีเมล — ขั้นตอนสั้น

ใบงาน: กดปุ่ม ใบงาน ⟶ ดู/พิมพ์/บันทึกภาพ ⟶ กด ปิด

อีเมล: กดปุ่ม อีเมล ⟶ Email Client เปิดอัตโนมัติ ⟶ ตรวจสอบและส่ง

สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น | Maintenance Manual | เวอร์ชัน 1.0 | พ.ศ. 2568