PEP UP 通信 #129

年度末作業　ＰＣに保存されている情報やパスワードの消去

工藤 功成


私たちが職員室や教室で使用しているノートＰＣやタブレットＰＣ。
履歴や入力情報やパスワードが、自動保存されていると思います。
その情報は、新しく使う先生はとても迷惑です。
また、[Googleアカウント][Canva][kahoot!]などを使用した場合、個人アカウントやパスワードといった個人情報が他人の目に触れて可能性もあります。

そこで、年度末に、これまで保存した入力情報やパスワードを消去して、新しく使用する先生に気持ちよく引き継いでいきましょう。
※職員室のＰＣなど、次年度も引き続き使用する場合は、消去する必要はありません。


〔 Webページに保存した入力情報やパスワードの消去（Edge)〕 バージョンによって若干異なります。

1　Microsoft Edgeを起動する。

2　Edgeブラウザの右上にある、「…」をクリックする。



3　メニュー下の[設定]をクリックする。




4　設定の[プライバシー、検索、サービス]をクリックする。



5　「閲覧データをクリア」の設定にある[クリアするデータの選択]をクリックする。




6　「時間の範囲」で「すべての期間」を選択し、[パスワード]や[オートフィルフォームデータ（フォームやカードを含む）]などの項目をチェックし、[今すぐクリア]をクリックする。
※消去したいデータだけにチェックをつけてください。



〔 Webページに保存した入力情報やパスワードの消去（Chrome)〕バージョンによって若干異なります。

1　Google Chromeを起動する。


2　画面右上の[Google Chromeの設定]をクリックする。




3　[設定]をクリックする。



4　左メニューの[プライバシーとセキュリティ]をクリックした後、表示されたメニューから、[閲覧履歴データ]をクリックする。



5　「閲覧履歴データの削除」の[詳細設定]タブで「期間」リストの削除期間を選択する。



5　「パスワードとその他のログインデータ」と「自動入力フォームのデータ」などの項目にチェックし、[データを削除]をクリックする。
※消去したいデータだけにチェックをつけてください。（工藤は全チェックします）




〔 ブラウザに登録しているGoogleアカウントを削除する（Chrome)〕バージョンによって若干異なります。

ご自身のGoogleアカウントをPCに登録させている先生もいらっしゃるかと思います。



1　自分のアカウントアイコンをクリックし、ログアウトを選択する。



2　[続行]をクリックする。



3　Googleサイトの右上に表示されている、[ログイン]をクリックする。



4　アカウントの選択から、[アカウントを削除]をクリックする。



5　削除したいアカウントの横にある、⊖ を選ぶ。




6　[削除]をクリックする。



7　前項の〔 Webページに保存した入力情報やパスワードの消去（Chrome)〕を行い、自動ログインにならないようにする。


※　以下の表示がされる場合、自身のアカウントアイコンをクリックし、指示に従って削除します。




〔 Webサイトごとのパスワードの消去（Edge)〕

1　Microsoft Edgeを起動する。

2　画面右上の[…]をクリックする。




3　メニュー下の[設定]をクリックする。



4　「Microsoft ウォレット」の[パスワード]をクリックする。（別タブでウォレットのパスワード設定画面が開きます。）



5　「パスワード設定画面」の[サイトとアプリ]から、削除したいパスワードをクリックする。



6　セキュリティ認証を行う。




7　「削除」をクリックする。




〔 Webサイトごとのパスワードの消去（Chrome)〕

1　Google Chromeを起動する。

2　画面右上の[Google Chromeの設定]をクリックする。



3　メニュー下の[設定]をクリックする。




4　「自動入力とパスワード」にある[Googleパスワード マネージャー]をクリックする。（別タブでパスワードマネージャーが開きます。）



5　「パスワード」からパスワードを消去したいWebサイトをクリックする。



6　セキュリティ認証を行う。




7　[削除]をクリックする。




〔「お気に入り」の消去（Edge）〕

1　Microsoft Edgeを起動する。

2　Edgeブラウザの右上にある、「…」をクリックする。



3　[お気に入り]を右クリックし、[お気に入りページを開く]をクリックする。




4　削除するサイトをチェックして、[削除]をクリックする。




〔「お気に入り」の消去（Chrome）〕

1　Google Chromeを起動する。

2　画面右上の[Google Chromeの設定]をクリックする。



3　[ブックマーク]から、[ブックマネージャー]を選ぶ。



4　削除するサイト名の右にある、⋮をクリックするか、サイト名上で左クリックし、[削除]を選択する。



〔 Windowsスタートメニューのおすすめの削除 〕

スタートメニューにあるおすすめは、最近使用したファイルなど表示されるのでショートカットという意味では大変便利な機能ですが、使用しているＰＣの履歴を見られたくない人にとっては困る機能です。削除してしまいましょう。

おすすめを表示している状態



おすすめを非表示にしている状態




1　「①スタート」ボタンを左クリック→
「②ファイル」を右クリック→
「③リストから削除」を左クリックします。



2　他のおすすめを確認したい場合は「その他」をクリックします。




3　削除したい「①ファイル」を右クリック→
「②リストから削除」を左クリックします。




おすすめは表示させたいけれども、現在表示されている全てのおすすめを一気に削除したい場合は、次の「Windowsスタートメニューのおすすめ履歴を残さない非表示にする方法」で行うことが出来ます。

〔 Windowsスタートメニューのおすすめの履歴を残さない非表示にする方法 〕

1　「①スタート」ボタンをクリック→
「②設定」をクリックします。



※設定のアイコンが見当たらない場合、
「①スタート」ボタンを右クリック→
「②設定」を左クリックします。



2　左の項目にある「個人用設定」をクリックします。



3　下にスクロールしていき「スタート」をクリックします。



4　「最近追加したアプリを表示する」「よく使うアプリを表示する」「最近開いた項目をスタート、ジャンプリスト、ファイル エクスプローラーに表示する」のボタンをクリックして全て「オフ」にします。



これでスタートメニューにあるおすすめが全て削除され、今後もおすすめには何も表示されなくなります。

今後おすすめを表示させたい場合は、再度「オン」にします。

ブラウザなどのバージョンによっては、方法が違う場合もあります。分からなくなったら、声をかけてください。相談に乗ります。