

SE CONNECTER

1. Ouvrir `https://poitiers-coworking.vercel.app/connexion` (en local : `http://localhost:5199/connexion`).

2. Choisir **Adresse e-mail** ou **Numéro de téléphone** en haut de la fenêtre.

3. Saisir l'identifiant du compte (tableau ci-dessous).
Pour le téléphone, l'indicatif +237 est déjà rempli : taper seulement 6 90 00 00 0N.

4. Mot de passe : **Poitiers2026** pour tous les comptes de test.

5. Pour changer de rôle : icône de sortie en bas de la barre latérale, puis se reconnecter avec un autre compte.

À savoir.

Ces comptes sont des comptes de recette : ils partagent le même mot de passe et seront désactivés à la mise en service. Ne pas les utiliser pour des données réelles. Le compte **super administrateur** ouvre les réglages techniques : réservé au développeur. Pas de création de compte ni de code par e-mail sur cet écran : un accès manquant se demande au Directeur Général (écran Membres).

LES HUIT COMPTES

Rôle	Niveau	E-mail (identifiant)	Téléphone (identifiant)	Ce que l'interface doit montrer
Employé	1	employe.test@poitiers.local	+237 6 90 00 00 06	Tableau de bord, Documents, Comptes rendus, Interventions
Chef d'équipe	2	chef.test@poitiers.local	+237 6 90 00 00 02	+ vue superviseur des comptes rendus
Comptable	3	comptable.test@poitiers.local	+237 6 90 00 00 03	+ Employés, Commandes, Caisse & primes médecins
Gestionnaire RH	4	rh.test@poitiers.local	+237 6 90 00 00 07	+ toute la paie (récapitulatif, liste, bulletins, courrier, planning, primes & retenues, archives), Barème
Directeur Administratif (DAF)	5	daf.test@poitiers.local	+237 6 90 00 00 04	+ Récapitulatif financier, validation des commandes et interventions, documents confidentiels
Directeur Général	7	dg.test@poitiers.local	+237 6 90 00 00 05	+ Membres & rôles, Paramètres (sans l'onglet Déploiement), Journal d'activité, Audit, nouvelle version du barème
Super administrateur	8	superadmin.test@poitiers.local	+237 6 90 00 00 08	+ Fiche API, onglet Déploiement, données de démo — technique
Auditeur externe	—	auditeur.test@poitiers.local	+237 6 90 00 00 01	Tableau de bord et Audit confidentiel seulement

Les niveaux sont cumulatifs : un rôle voit tout ce que voient les rôles en dessous. La matrice complète est dans **Paramètres → Rôles & accès** (compte DG ou super administrateur). Les niveaux exacts de chaque rôle seront ajustés après les entretiens avec chaque spécialiste.

QUE VÉRIFIER AVEC CHAQUE COMPTE

1. Le **menu de gauche** ne montre que les écrans du rôle ; une adresse tapée à la main d'un écran interdit affiche « Cet écran ne vous est pas ouvert ».
2. Le **nom et le rôle** apparaissent en haut à droite et en bas de la barre latérale.
3. Aucun **bandeau brun « mode développement »** ne doit apparaître.

4. Le **tableau de bord** n'affiche le solde de trésorerie qu'à partir du niveau 5.
5. Un **employé** ne peut ni voir la paie ni les commandes ; un **auditeur** ne voit que l'audit.
6. Toute anomalie : noter le compte, l'écran, l'heure et une capture, pour le cahier de recette.