

Etap 4 — Jak to działa i obsługa na co dzień

Najważniejsze: na co dzień nie robisz NIC

Po Etapie 3 system działa sam. Auta pojawiają się i znikają automatycznie. Ten dokument jest „do poczytania” — żebyś wiedział(a), co się dzieje pod spodem i jak ewentualnie coś zmienić.

Jak to działa (cały obieg, prosto)

```
co 15 minut: raz na dobę (03:30):  
„są nowe auta?” „pełna synchronizacja”  
| |  
▼ ▼  
[1] Program wchodzi na IAAI (i opcjonalnie Copart) i czyta listę aut (zdjęcia + dane)  
|  
▼  
[2] Porządkuje dane: przelicza mile→km, czyta markę/model z VIN, odrzuca błędne wpisy  
|  
▼  
[3] Zapisuje do bazy (ta sama baza, której używa Twój WordPress)  
| – nowe auta dodaje, zmienione aktualizuje, znikłe oznacza jako „sprzedane/zdjęte”  
▼  
[4] Wtyczka publikuje auta jako wpisy „Pojazd” i pokazuje na stronie  
– auta zdjęte z aukcji znikają ze strony (zostają ukryte, nie kasujemy historii)
```

Dwa „zegary” (usługi w tle):

- live — co 15 minut: szybkie sprawdzenie nowych aut.
- backfill — raz na dobę o 03:30: pełna synchronizacja całości (porządkuje, co zniknęło).

Proste zmiany (opcjonalnie)

Zmienić, ile aut na stronie

Edytuj krótki kod na swojej stronie (Etap 2), np. [iaai_pojazdy ile="24"].

Zmienić częstotliwość sprawdzania (np. co 30 min)

Na serwerze:

```
sudo nano /etc/systemd/system/iaai-importer-live.timer
```

zmień OnUnitInactiveSec=15min na =30min, zapisz (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X), potem:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart iaai-importer-live.timer
```

Zatrzymać / wznowić automatyzację

```
sudo systemctl stop iaai-importer-live.timer # pauza
sudo systemctl start iaai-importer-live.timer # wznow
```

Co warto wiedzieć

- Dwa źródła: auta pochodzą z IAAI oraz (opcjonalnie) z Copart. Na liście każde ma plaketkę źródła (IAAI / Copart), a odwiedzający mogą filtrować po źródle. Oba źródła trafiają do tej samej bazy i na tę samą stronę; rozróżnia je kolumna „źródło”.
- Copart wymaga konta Member i sesji logowania (COPART_COOKIES) — patrz Etap 3. Bez konta działa samo IAAI.
- Zdjęcia nie zajmują miejsca na Twoim serwerze — ładują się wprost z serwerów IAAI/Copart.
- VIN w trybie anonimowym bywa częściowo zakryty (...**) — to normalne; markę, model i rok i tak rozpoznajemy z oficjalnej bazy pojazdów (NHTSA).
- Sprzedane/zdjęte auta nie są kasowane — znikają ze strony, ale zostają w bazie (historia).
- System sam zwalnia tempo / odpuszcza, gdy serwis IAAI zacznie blokować ruch.

Masz pytanie lub coś nie działa? -> 05-problemy-i-pytania.md.