Roosko

Manuale d'uso


Per: Responsabile tecnico

Edizione del 11/11/2026

Responsabile tecnico

← Indice del manuale

Dashboard impianto




Dashboard dell'impianto: uso delle autorizzazioni e giacenza per codice EER.

La home del pannello Roosko mostra tre riquadri:

- **Uso dei limiti autorizzati**: per ogni codice autorizzato, la giacenza rispetto al limite di stoccaggio istantaneo, con soglie di attenzione. Il limite **annuo** oggi non e' calcolato in questo riquadro.
- **Giacenza per codice EER**, per magazzino.
- **Conferimenti di oggi**.

Lavorazioni in corso




Lavorazioni in corso con i pulsanti per registrare il prodotto e completare il trattamento.

Menu **Impianto → Lavorazioni in corso**: i trattamenti avviati dal piazzale, con **Ordine**, **Macchina**, **Operazione**, **Input (kg)**, **Output registrati (kg)** e ora di **Avvio**.

- **Registra prodotto**: ogni prodotto diventa un'unita' con QR ed etichetta. Si indicano **Codice EER**, **Stato fisico**, **Classi di pericolo (HP)** (obbligatorie per un codice pericoloso), **Classificazione**, **Destino**, l'eventuale **Codice lotto End of Waste**, **Contenitore**, **Peso netto** e **Tara contenitore**. Se il prodotto e' ancora un rifiuto, viene scritto il carico di nuova produzione sul registro.
- **Completa trattamento**: il sistema calcola il bilancio di massa tra input e prodotti e scrive la genealogia delle unita'. Se la perdita di massa supera la soglia configurata, la chiusura si blocca; **Forza la chiusura** la permette comunque. Dopo la chiusura non si registrano piu' prodotti.


Regole di stoccaggio



Regole di stoccaggio: quali codici EER e operazioni sono ammessi in ogni area.

Menu **Autorizzazioni → Regole di stoccaggio**: per ogni **area** del magazzino si indica quali codici autorizzati puo' contenere, con quale operazione e con quale limite in kg. Un'area senza regole non accetta rifiuti. Queste regole sono quelle che il piazzale si vede applicare alla scansione (vedi Piazzale).


Rifiuti (pannello `/waste/admin`, gruppo «Rifiuti»)



Scritture del registro di carico e scarico, con il pulsante Rettifica.


- **Autorizzazioni impianto**: atti autorizzativi, codici EER autorizzati, operazioni e limiti (istantaneo e annuo).
- **Formulari (FIR)**: tutti i formulari, in ingresso e in uscita.
- **Registri di carico e scarico** e **Scritture del registro**: le scritture nascono dalle operazioni (accettazione, trattamento, spedizione) e non si modificano. Un errore si corregge con una **rettifica** motivata.
- **Codici EER**, **Soggetti** (produttori, trasportatori, destinatari) e **Unita' locali**.

RENTRI (pannello `/rentri/admin`)



Dettaglio di un FIR: identificazione, soggetti, rifiuto e trasporto.

Firma FIR (elenco *Trasmissioni RENTRI*) firma un FIR digitale con la firma remota RENTRI: si inserisce il **PIN di firma** dell'utente della credenziale, che non viene salvato. L'esito arriva con la verifica della transazione e compare nella trasmissione.



Stato dei servizi RENTRI: senza credenziali attive la pagina lo segnala.

- **Credenziali RENTRI**: certificato e ambiente (demo o produzione) per unita' locale.
- **Trasmissioni RENTRI**: ogni invio con il suo esito. Le trasmissioni in attesa vengono ricontrollate automaticamente ogni minuto.
- **Stato servizi RENTRI**: raggiungibilita' dei servizi.

> Nota per l'avvio in produzione: l'integrazione RENTRI va prima provata sull'ambiente demo. Vedi il backlog dell'audit, voce B-06.