



POR TRÁS
DO CUIDADO,
HÁ UM
FARMA
CÊUTICO.

URA Avançada

Manual de apresentação e utilização


DSTI - CRF-PR

Ramais VoIP

- Ramais VoIP:
 - São ramais que não necessitam de cabeamento telefônico específico, pois utilizam a rede de dados — a mesma usada pelos computadores — para se comunicarem.
 - No CRF-PR, utilizaremos um programa instalado nos computadores dos colaboradores, chamado **SoftPhone**, que será responsável pela comunicação telefônica.
 - Para realizar e receber chamadas, serão utilizados fones de ouvido do tipo **headset**, conectados via USB a cada computador.



Softphone: SmartCore

- **SmartCore 4.0:**
 - O programa está instalado em todos os computadores dos colaboradores que utilizarão os ramais VoIP para atendimento nas filas.
 - Para utilizá-lo, basta abrir o programa e inserir o **usuário** e a **senha** fornecidos, conforme definido pela gerência do setor.
 - **Exemplo:**
 - Usuário: crf-pr.9905
 - Senha: s1gm4f0n7





Primeiro acesso

- Quando um colaborador acessa um ramal pela primeira vez, será solicitado que aceite alguns termos e configurações, conforme mostram as imagens.



Primeiro acesso



Funções Básicas

1) Teclado: pode ser utilizado o virtual, clicando como mouse, ou pode ser utilizado o numérico físico do computador.

2) Iniciar / Encerrar chamada.

- Basta digitar o número desejado, que aparecerá logo acima do teclado e iniciar a ligação.




Recebendo Ligações

As ligações recebidas podem ter duas origens:

- 1) **Filas de atendimento**, quando usuários externos ligam para o CRF-PR e selecionam essa opção;
- 2) **Ligações internas**, originadas de outros ramais, sejam eles VoIP ou convencionais.

Ao receber uma ligação, um alerta sonoro é emitido no headset, uma notificação é exibida na bandeja do Windows e o programa **SmartCore 4.0** é destacado na tela, exibindo as opções para **atender (1 e 4)**, **bloquear o chamador (2)** ou **recusar a chamada (3 e 5)**.



Realizando Chamadas



Para realizar chamadas:

- Abra o softphone SmartCore 4;
- Digite o número pretendido utilizando:
 - **Teclado numérico virtual (1)**, na interface do programa.
 - **Teclado numérico físico**, no teclado físico do computador.
- O número a ser chamado aparecerá no “visor” do programa (2).
- Após conferir se o número está correto, no “visor” (2), basta clicar no botão de **Iniciar a Chamada** (3).




Realizando Chamadas

- O sistema irá mostrar que a ligação está sendo realizada e o estado atual, que pode ser:
 - 1) Ligando: o número a ser chamado está recebendo a chamada (tocando), aguardando que a ligação seja atendida.
 - 2) Chamada atendida: Tempo começa a ser contabilizado enquanto a chamada estiver em curso.



Realizando Chamadas

- Durante as chamadas, novos ícones para interação aparecem:
 - 1) Silenciar o áudio;
 - 2) Pausar a chamada (colocar em espera, sem desconectar);
 - 3) Encerrar a chamada;
 - 4) Silenciar o microfone;
 - 5) Teclado numérico;
 - 6) Adicionar participante à chamada:
 - Chamada em grupo (disponível apenas para os ramais VoIP);
 - 7) Transferência assistida:
 - O atendente fala com o destinatário antes de completar a transferência da chamada.
 - 8) Transferência Oculta:
 - O operador (quem atendeu primeiro) fala com o destinatário (pra quem vai transferir) para avisá-lo da ligação, mas o cliente (quem ligou) não ouve essa conversa. Então, depois de conversar com o destinatário, o operador transfere a chamada normalmente.



Filas de atendimento

- O que é uma fila de atendimento da URA?
 - É o sistema que organiza as ligações em espera, direcionando cada pessoa para o setor escolhido, de forma automática e ordenada.
 - Quando um atendente fica disponível, o próximo da fila é atendido.
- Melhorias no atendimento:
 - Organiza as ligações recebidas por ordem de chegada.
 - Direciona cada ligação ao setor correto, conforme a opção escolhida.
 - Garante que cada pessoa seja atendida quando houver um atendente disponível.
 - Evita sobrecarga e melhora a eficiência do atendimento.

Fila Atendimento		
Queue: 6000 (Cadastro PF)	Answered: (0) Abandoned: (1)	
Agents:  9911 - 9911	Clientes en cola:0	
Queue: 6001 (Segunda via Ced...)	Answered: (0) Abandoned: (2)	
Agents:	Clientes en cola:0	
Queue: 6002 (Respo Tecnica P...)	Answered: (0) Abandoned: (0)	
Agents:	Clientes en cola:0	
Queue: 6003 (Cadastro PJ)	Answered: (0) Abandoned: (0)	
Agents:	Clientes en cola:0	
Queue: 6004 (Respo Tecnica P...)	Answered: (1) Abandoned: (1)	
Agents:	Clientes en cola:0	
Queue: 6005 (Acompanhamento ...)	Answered: (0) Abandoned: (0)	
Agents:	Clientes en cola:0	

Filas de atendimento

- Para ingressar em uma fila de atendimento, o atendente deve estar logado em um ramal VoIP.
- Estando logado em um ramal, poderá realizar o ingresso em uma, em várias, ou em todas as filas. O ideal é que esteja disponível na(s) fila(s) com maior demanda, ou de acordo com o que for solicitado pela gerencia.
- No exemplo, ramal:
 - 9915 está logado em **TODAS** as filas;
 - 9903 está logado nas filas 6003 e 6004;
 - 9901 e 9912 estão logados nas filas 6000 e 6002, respectivamente

Fila Atendimento	
Queue: 6000 (Cadastro PF) Answered: (0) Abandoned: (1) Agents: 9901 - 9901 9915 - 9915 Clientes en cola:0	
Queue: 6001 (Segunda via Ced...) Answered: (0) Abandoned: (0) Agents: 9915 - 9915 Clientes en cola:0	
Queue: 6002 (Respo Tecnica P...) Answered: (0) Abandoned: (0) Agents: 9912 - 9912 9915 - 9915 Clientes en cola:0	
Queue: 6003 (Cadastro PJ) Answered: (0) Abandoned: (0) Agents: 9903 - 9903 9915 - 9915 Clientes en cola:0	
Queue: 6004 (Respo Tecnica P...) Answered: (0) Abandoned: (1) Agents: 9903 - 9903 9915 - 9915 Clientes en cola:0	
Queue: 6005 (Acompanhamento ...) Answered: (0) Abandoned: (0) Agents: 9915 - 9915 Clientes en cola:0	

Filas de atendimento

- Quando uma pessoa ligar para o CRF-PR e escolher uma das filas de atendimento do departamento de cadastro, o painel ficará como a imagem abaixo.

Queue	Description	Answered	Abandoned	Agents	Clients in queue
6002	(Respo Técnica P...)	(0)	(0)	9912 - 9912 9915 - 9915	0
6003	(Cadastro PJ)	(0)	(0)	9915 - 9915	0
6004	(Respo Técnica P...)	(0)	(1)	9903 - 9903 9915 - 9915	0
6005	(Acompanhamento ...)	(0)	(0)	9915 - 9915	1 33330000

- Há uma chamada externa, aguardando na fila 6005 (Acompanhamento de protocolos), e nesta posição do monitor aparecerão todos os usuários que estão aguardando atendimento em fila. No caso do exemplo, apenas uma ligação aguardando.
- Como a ligação entrou na fila 6005, que está sendo atendida pelo ramal 9915, este aparece com status amarelo (chamando), ou laranja (em ligação).
- Quando o ramal fez login, ingressou na fila, mas está indisponível, mostra status vermelho (indisponível).

Ingressando nas filas

- A gerência do setor irá definir em quais filas cada atendente irá ingressar.
- Quando definido, basta realizar uma chamada utilizando um código simples no teclado numérico do softphone SmartCore 4.
- * 45  Ingressa em todas as filas, se não estiver em nenhuma;
- * 45  Sai de todas as filas, caso esteja em alguma, ou em todas;
- * 45 600X  Ingressa em uma fila específica, caso já não esteja nela;
- * 45 600X  Sai de uma fila específica, em que já tenha ingressado.
- Ao **INGRESSAR** em uma fila, ou mais, o atendente ouvirá a mensagem “**atendente presente**”.
- Ao **SAIR** de uma fila, ou mais, o atendente ouvirá a mensagem “**atendente ausente**”.



Painel de monitoramento

- O painel de monitoramento estará disponível para cada setor que já estiver utilizando o sistema de filas de atendimento.
- Devido às limitações técnicas atuais, apenas o Departamento de Cadastro utilizará, por enquanto, os 10 ramais disponíveis para este sistema.
- À medida que o sistema for sendo atualizado, outros setores também poderão adotar o mesmo modelo de filas.
- No formato atual, os demais departamentos continuarão com suas opções disponíveis na URA, utilizando os ramais analógicos, como ocorre atualmente, sem alterações no funcionamento da operação.

The dashboard is divided into several sections:

- Connected:** Shows the status of the system.
- Extensions Online:** Displays 1 online extension (indicated by a green '1').
- Extensions Offline:** Displays 42 offline extensions (indicated by a red '42').
- Ramais:** A grid of 10 extension cards, each showing a queue number (e.g., 9900: 9900) and a status icon.
- Linhas Externas:** A section for external lines, showing SIP/SIPHG and SIPmartcoreol... with status icons.
- Placa-DAHDI:** A section for the DAHDI board.
- Fila Atendimento:** A list of queues with details such as 'Queue: 6000 (Cadastro PF)', 'Answered: (0)', 'Abandoned: (1)', and 'Clientes en cola: 0'.
- Conferencias:** A section for conferences.
- Ligações Estacionadas:** A list of parked calls, showing 'Espera (71)', 'Espera (72)', 'Espera (73)', 'Espera (74)', 'Espera (75)', and 'Espera (76)'.

Conclusão

- A nova URA do CRFPR representa um avanço significativo na forma como o atendimento telefônico é realizado, trazendo mais agilidade, organização e controle para os setores.
- Com a introdução das filas de atendimento e do painel de monitoramento, damos início a uma nova fase no relacionamento com o público, promovendo mais organização dos trabalhos internos, melhor gestão das chamadas e jornadas de trabalho mais fluidas e menos sobrecarregadas.
- A integração de mais setores será feita de forma gradual e planejada, garantindo que todos possam se adaptar ao novo modelo com eficiência. O objetivo é construir um sistema cada vez mais padronizado, eficiente e alinhado às necessidades do Conselho e da sociedade, a medida em que os recursos forem sendo atualizados.

Obrigado!

Departamento de Segurança e Tecnologia da Informação
ti@crf-pr.org.br | Ramal: 9511