

ASCII码表		
Hex	缩写	解释
(十六进制)		
0x00	NUL	空字符
0x01	SOH	标题开始
0x02	STX	正文开始
0x03	ETX	正文结束
0x04	EOT	传输结束
0x05	ENQ	请求
0x06	ACK	收到通知
0x07	BEL	响铃
0x08	BS	退格
0x09	HT	水平制表符
0x0A	LF	换行键
0x0B	VT	垂直制表符
0x0C	FF	换页键
0x0D	CR	回车键
0x0E	SO	不用切换
0x0F	SI	启用切换
0x10	DLE	数据链路转义
0x11	DC1	设备控制1
0x12	DC2	设备控制2
0x13	DC3	设备控制3
0x14	DC4	设备控制4
0x15	NAK	拒绝接收
0x16	SYN	同步空闲
0x17	ETB	结束传输块

0x18	CAN	取消
0x19	EM	媒介结束
0x1A	SUB	代替
0x1B	ESC	换码(溢出)
0x1C	FS	文件分隔符
0x1D	GS	分组符
0x1E	RS	记录分隔符
0x1F	US	单元分隔符
0x20	(space)	空格
0x21	!	叹号
0x22	"	双引号
0x23	#	井号
0x24	\$	美元符
0x25	%	百分号
0x26	&	和号
0x27	'	闭单引号
0x28	(	开括号
0x29	)	闭括号
0x2A	*	星号
0x2B	+	加号
0x2C	,	逗号
0x2D	-	减号/破折号
0x2E	.	句号
0x2F	/	斜杠
0x30	0	字符0
0x31	1	字符1
0x32	2	字符2

0x33	3	字符3
0x34	4	字符4
0x35	5	字符5
0x36	6	字符6
0x37	7	字符7
0x38	8	字符8
0x39	9	字符9
0x3A	:	冒号
0x3B	;	分号
0x3C	<	小于
0x3D	=	等号
0x3E	>	大于
0x3F	?	问号
0x40	@	电子邮件符号
0x41	A	大写字母A
0x42	B	大写字母B
0x43	C	大写字母C
0x44	D	大写字母D
0x45	E	大写字母E
0x46	F	大写字母F
0x47	G	大写字母G
0x48	H	大写字母H
0x49	I	大写字母I
0x4A	J	大写字母J
0x4B	K	大写字母K
0x4C	L	大写字母L
0x4D	M	大写字母M

0x4E	N	大写字母N
0x4F	O	大写字母O
0x50	P	大写字母P
0x51	Q	大写字母Q
0x52	R	大写字母R
0x53	S	大写字母S
0x54	T	大写字母T
0x55	U	大写字母U
0x56	V	大写字母V
0x57	W	大写字母W
0x58	X	大写字母X
0x59	Y	大写字母Y
0x5A	Z	大写字母Z
0x5B	[	开方括号
0x5C	\	反斜杠
0x5D	]	闭方括号
0x5E	^	脱字符
0x5F	_	下划线
0x60	`	开单引号
0x61	a	小写字母a
0x62	b	小写字母b
0x63	c	小写字母c
0x64	d	小写字母d
0x65	e	小写字母e
0x66	f	小写字母f
0x67	g	小写字母g
0x68	h	小写字母h

0x69	i	小写字母i
0x6A	j	小写字母j
0x6B	k	小写字母k
0x6C	l	小写字母l
0x6D	m	小写字母m
0x6E	n	小写字母n
0x6F	o	小写字母o
0x70	p	小写字母p
0x71	q	小写字母q
0x72	r	小写字母r
0x73	s	小写字母s
0x74	t	小写字母t
0x75	u	小写字母u
0x76	v	小写字母v
0x77	w	小写字母w
0x78	x	小写字母x
0x79	y	小写字母y
0x7A	z	小写字母z
0x7B	{	开花括号
0x7C		垂线
0x7D	}	闭花括号
0x7E	~	波浪号
0x7F	DEL	删除