NEXUSCAP

DLSS 5 · Neural Rendering na imagem

Já vem no instalador · filtro em ~2 ms · sem recapturar a tela

Captura HDMI nativa · Preview ao vivo · Frame Gen opcional (Lossless Scaling)

DLSS 5
já no instalador

filtro ~2 ms
imagem em 100%

Frame Gen
opcional (Steam)

Pitch comercial · Versao 2.4.0 · Setup na Release GitHub

O problema que ninguém quer admitir

Apps que “filtram” capturando a tela (ou a janela de outro programa) engasgam, atrasam a imagem e ficam inconsistentes. Dois programas brigam pelo mesmo quadro na tela.

Abordagem frágil


- Sinal → app → tela
- Recaptura o que já saiu
- Engasgos aleatórios
- Atraso se acumulando
- Frame Gen piora o caos
- Ajuste “no escuro”

NexusCap + DLSS 5

- HDMI direto da placa
- DLSS 5 na imagem (incluso)
- Filtro rápido (~2 ms)
- Preview ao vivo no lobby
- Ritmo de frames estável
- Frame Gen opcional (mira firme)

Preview ao vivo — você vê antes de entrar

No lobby o HDMI já está rodando. Qualquer mudança nos ajustes (Frame Gen, escala, filtro RenoDX, presets, atalhos) aparece no preview na hora — sem reiniciar, sem “adivinhar” o resultado.



AO VIVO

HDMI da placa no lobby

DLSS 5 / NR

Liga e vê o filtro na hora

Frame Gen

x2 / x3 / x4 no preview

Iniciar


Só então libera a placa

God of War · 1440p60 · DLSS 5 ON no preview · Nexus Cap v2.4.0


Ajustes → Preview na hora

Painel de ajustes ao lado do preview. Frame Gen, escala, DLSS 5 / Neural Rendering e presets atualizam a imagem na hora — sem reiniciar.

CFG — Frame Gen + DLSS 5



Lobby — preview ao vivo



Frame Gen — requisito importante

O NexusCap NÃO inclui o Lossless Scaling. Frame Gen (gerar frames extras para suavizar) é opcional: quem quiser usar precisa ter o Lossless Scaling instalado pela Steam.

1. Ter o Lossless Scaling

Instale pelo Steam. Sem o LosslessScaling.exe, captura HDMI e o filtro RenoDX funcionam normalmente — só o Frame Gen fica indisponível.

2. Caminho do programa

O app tenta achar sozinho (pasta Steam). Se não encontrar, abra Ajustes → Frame Gen → botão Pasta e selecione o LosslessScaling.exe. Auto limpa o caminho manual.

Resumo

Lossless Scaling = fora do instalador · busca automática primeiro · Ajustes → Pasta se falhar

Instalacao — passo a passo

Mande so o instalador NexusCap-Setup. Nao precisa pasta manual nem o codigo. Download na Release do GitHub.

Requisitos


- Placa de captura HDMI (DirectShow)
- Windows 64-bit
- GPU NVIDIA (RenoDX / Neural Rendering)
- Frame Gen opcional: Lossless Scaling (Steam)

1. Baixe NexusCap-Setup-2.4.0.exe na Release do GitHub
2. Execute o setup — instala em %LOCALAPPDATA%\NexusCap (nao Program Files)
3. Abra Nexus Cap, escolha a placa e ajuste no lobby (preview ao vivo)
4. Marque RenoDX se quiser NR — na captura, Delete liga/desliga
5. Frame Gen (opcional): instale Lossless Scaling na Steam; Page Down liga/desliga
6. Iniciar — Esc volta ao lobby

github.com/lealvjo/NexusCap/releases · Setup ~142 MB · Lossless Scaling NAO incluso

Arquitetura — uma passagem limpa

Regra de ouro: a captura nunca “fotografa” a imagem já filtrada na tela. Preview no lobby = sinal real da placa; na sessão é o mesmo caminho, sem recapturar o monitor.



Sessão ao vivo — God of War · 1440p60 · escala 100%

present+NR ~1,5 ms · p95 ~2 ms · FG x4 (60→240) · STABLE · RenoDX ON



present + NR

~1,5 ms — processamento c/ DLSS5

cap

~1 ms — captura pura no app

FG x4

60 → 240 fps (Lossless), mira firme

Escala 100%


sem baixar work pra “facilitar”

STABLE

hitch dinâmico — sem falso instável

HUD avançado — latência sem jargão

present (+NR/DLSS5) = processamento no Present com enhance ligado (~1,5–2 ms). cap = captura pura. Escala 100%. Qualquer modo 30/60/120.



Ex.: latencia cap 1.3 ms present 1.8 ms (+NR/DLSS5) · last600 p95 ~2 ms

Com vs sem DLSS5 / Neural Rendering

Mesma cena (God of War), 1440p60, escala 100%. O enhance no Present limpa a imagem sem o custo de recapturar a tela — present continua ~2 ms.

COM NR / DLSS5



SEM NR / DLSS5



Latência — com DLSS5 ativo ~2 ms

Medido em escala/work 100% (sem baixar resolução). Vale em qualquer modo (30/60/120…). Sessão real 1440p60 + NR + FG x4: present ~1,5 ms · p95 ~2 ms.

present + NR

~1,5–2 ms

Processamento no Present com DLSS5/RenoDX ligado.

cap

~1 ms


Captura pura no app até o Present (sem o hook NR).

Budget HDMI

16–33 ms

Intervalo do sinal @60/@30 — sobra folga enorme.





O produto — o que o usuário sente

Preview ao vivo

HDMI no lobby com barras pretas. AO VIVO antes do Iniciar.

Ajustes na hora

Mudou Frame Gen, escala, RenoDX ou preset → preview atualiza.

Sessão limpa

Esc volta ao lobby. Painel compacto ou avançado com gráficos.

Escala 25–100%

4K na placa, metade na GPU se precisar aliviar.

Filtro RenoDX

Melhora a imagem na saída; Delete liga/desliga e lembra.

Frame Gen

Opcional. Exige Lossless Scaling (Steam). Auto ou Pasta nos ajustes.

Atalhos padrão (podem mudar nos ajustes)

Na sessão e no lobby, teclas rápidas controlam Frame Gen, filtro e painéis. Tudo remapeável em Ajustes → Atalhos.

Esc	Volta ao lobby (não fecha o app de cara)
Page Down	Liga / desliga Frame Gen
Page Up	Cicla Frame Gen: x2 → x3 → x4
Delete	Liga / desliga o filtro RenoDX (Neural Rendering)
Home	Overlay RenoDX (presets / detalhes do filtro)
F3	Mostra / esconde o painel de métricas
F4	Analyze — grava prova de desempenho
F11	Tela cheia
F12	Abre o painel de ajustes (lobby)

Dica: Frame Gen e filtro RenoDX são independentes — pode deixar o Frame Gen ligado e só desligar o filtro com Delete.

Por que C++ — e por que isso importa pra você

O caminho do quadro (da placa até a tela) é nativo e previsível. Sem “pausas de limpeza de memória” no meio do jogo — por isso o preview acompanha os ajustes em tempo real e o ritmo fica estável.

- **Resposta rápida** Sem pausas automáticas de memória no caminho da imagem. Cada milissegundo conta.
- **Tudo no mesmo app** Captura, desenho na tela, áudio e filtro visual juntos — sem gambiarra entre programas.
- **Preview vivo** Mesmo sinal da placa no lobby; ajustes não precisam “aplicar e reabrir”.
- **Controle da imagem** Conversão de cor, escala e saída pra tela sob nosso código.
- **Qualidade** Testes automáticos, Analyze com log, painel de engasgos e ritmo de frames.



NexusCap

HDMI nativo. Preview ao vivo. Frame Gen opcional (Lossless Scaling nao incluso).

Download para a comunidade

NexusCap-Setup-2.4.0.exe (Release GitHub)

github.com/lealvjo/NexusCap/releases/tag/v2.4.0

Instala em %LOCALAPPDATA%\NexusCap

Feito em C++ · Windows 64-bit · placa de captura + GPU NVIDIA