
DalleCraft クイックスタートガイド

Copyright (c) 2025-2026 led-mirage

この資料について

この資料ではOpenAIのAPIを利用する場合の手順を簡単に紹介します。

スクリーンショット



事前準備

- OpenAI PlatformのAPIキー管理画面でAPIキーを作成してください。
- OpenAI PlatformのAPI課金画面で支払い方法またはプリペイドクレジットを設定してください。ChatGPTの有料プランとは別にAPI利用料金が発生します。
- 詳細はOpenAI API Quickstartをご確認ください。

インストール

1. このツールを配置するディレクトリを作成します。
2. ReleasesページからZIPファイルをダウンロードして、作成したディレクトリに解凍します。

設定

- OSの環境変数に `OPENAI_API_KEY` を追加し、作成したAPIキーを設定してください。
- Windowsの場合、 `環境変数の編集` で検索すると設定画面が出てきます。
- DalleCraftを起動中に環境変数を追加・変更した場合は、アプリを再起動してください。

実行

DalleCraft.exeをダブルクリックして起動します。

基本的な使い方

1. プロンプト入力欄へ生成したい画像の説明を入力します。
2. 必要に応じて、解像度と品質を選択します。
3. 参照画像を使う場合は、 `Ctrl+V` またはドラッグ＆ドロップで画像を最大2枚添付します。プロンプトでは添付順に「1枚目」「2枚目」と指定できます。
4. 「画像生成」ボタンをクリックします。

GPT Image 2.5 APIの利用料金

GPT Image API利用料金はOpenAIの公式サイトでご確認ください。

入力・画像出力トークン等に応じて課金され、モデル、画像サイズ、品質によって料金が異なります。

生成画像を右クリックして「画像情報を表示」を選ぶと、使用トークン数と概算料金を確認できます。概算に使用する単価は `pricing.json` で変更でき、変更後はDalleCraftを再起動してください。Microsoft FoundryにはGlobal Standardの公開料金を基にした概算単価を初期設定していますが、実際の契約やリージョンと異なる場合は変更してください。

参照画像を添付した場合は、入力画像にも料金が発生します。最大2枚まで添付でき、各画像はPNG、JPEG、WebP形式の20MB未満のファイルにしてください。長辺が2048pxを超える画像は、送信前に縦横比を維持して自動縮小します。