Mp4 Converter사용 가이드

1. Mp4 Converter exe 사용

exe 사용 – 1번
.py 원본 사용 - 2번으로 이동



conveter_exe 압축 해제 후 dist folder 클릭

1. Mp4 Converter exe 사용



ExtensionConveter.exe 클릭

1. Mp4 Converter exe 사용

Converter 실행

2. Mp4 Converter .py 사용

exe가 실행된다면 exe를 사용하는 것을 추천

exe 실행 파일이 작동하지 않을 때



설치 후 압축 해제

https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/

2. Mp4 Converter .py 사용

exe가 실행된다면 exe를 사용하는 것을 추천



윈도우 검색에 환경 변수 입력 후 실행

2. Mp4 Converter .py 사용

exe가 실행된다면 exe를 사용하는 것을 추천



선택



2. Mp4 Converter .py 사용

exe가 실행된다면 exe를 사용하는 것을 추천





2. Mp4 Converter .py 사용

exe가 실행된다면 exe를 사용하는 것을 추천



시스템 변수도 동일한 과정 반복

2. Mp4 Converter .py 사용

exe가 실행된다면 exe를 사용하는 것을 추천



Extension_conveter_0818.py 실행

※ 단 python 개발 tool(vs code 등)을 먼저 설치할 것

2. Mp4 Converter .py 사용

exe가 실행된다면 exe를 사용하는 것을 추천



python 실행

3. Mp4 Converter 기능 설명

3-1. Mp4 Converter 기능 설명



mp4로 변환할 SEC file이 존재하는 상위 폴더 선택

3-1. Mp4 Converter 기능 설명





input_mp4



python 실행

3-1. Mp4 Converter 기능 설명









상위 폴더를 선택하면 하위 폴더로 들어가 변환할 SEC 자동 탐색 후
_mp4 폴더 생성 후 mp4 파일 저장

3-1. Mp4 Converter 기능 설명



하위 폴더의 변환이 종료되면 상위 폴더로 돌아가 다음 하위 폴더 탐색

3-2. Mp4 Converter 기능 설명



mp4로 변환할 단일 SEC file 선택

3-3. Mp4 Converter 기능 설명

영상으로 변환 할 framerate, 화질, 해상도 지정 가능 ※DLC input 영상에 중요한 수치



A. 출력할 영상의 framerate 설정 ex) 30,60 ....

B. 출력할 영상의 화질 설정 (기본 화질 – 23 , 0 ~ 51 까지 설정 가능 숫자가 적을 수록 화질 증가)

C. 출력할 영상의 해상도 설정 ex) 0.5 입력 -> 원본 영상 1920x1080 X 0.5 = 960x540 출력
빈칸으로 놔둘 시 원본 해상도 출력

D. 출력할 영상의 확장자 선택

3-4. Mp4 Converter 기능 설명

영상으로 변환 중 출력되는 진행상황

3-5. Mp4 Converter 기능 설명

conveter 변환 중 출력되는 log 창
(현재 어느 file을 변환 중인지 확인 가능)