
¿Los caracteres aleatorios no funcionan en MS Word?

MS Word admite funciones OpenType a partir de Word 2010, pero deberá habilitar la opción "alternativas contextuales" para que funcione la aleatorización.


En Mac OSX, vaya al menú principal, haga clic en la opción "Formato" y seleccione "Fuente" en el menú desplegable.



En Windows, haga clic en la pequeña flecha en la esquina inferior izquierda del cuadro de selección de fuente.



Aparecerá una ventana de diálogo con dos pestañas, "Fuente" y "Avanzadas". Haga clic en la pestaña "Avanzadas" y asegúrese de tildar la opción "Usar alternativas contextuales".



¿Los caracteres aleatorios no funcionan en Adobe CC (InDesign, Photoshop e Illustrator)?

Adobe admite las Alternativas Contextuales OpenType pero la opción tiene que estar habilitada. Una alternativa contextual es un carácter diseñado para funcionar en el contexto de otros caracteres adyacentes.

Abra el programa que desee usar y, sin tener ningún documento abierto, habilite las Alternativas Contextuales:

Photoshop:


Abra la paleta de caracteres y seleccione el icono con la "o" cursiva en la parte inferior. Esto habilitará las alternativas contextuales.

Ya que está en esta pantalla, asegúrese de que las ligaduras también están habilitadas. Para ello, seleccione el icono "fi" que se encuentra al lado del icono "o".



InDesign:

Abra la paleta de caracteres. En la parte superior, haga clic en el pequeño icono de menú (cuatro líneas horizontales), pase el mouse por encima de la opción "OpenType" y encontrará "Alternativas Contextuales" dentro del menú. Verifique que haya un tilde al costado de esta opción. Lo mismo debe hacerse para las ligaduras. Verifique la opción "Ligaduras discrecionales" para activarlas.



Illustrator:

Deberá abrir la paleta OpenType. Vaya a la opción "Ventana" del menú, seleccione "Tipo" y tilde "OpenType". Cuando se abra la paleta, seleccione el icono con la "o" cursiva en la parte inferior. Lo mismo debe hacerse para las ligaduras. Para activarlas, seleccione el icono "fi" que se encuentra al lado del icono "o".