

## WordPress 模块安装手册

## 安装模块

想要安装 WordPress 模块,首先要将模块文件放在 usr/module 路径下,然后进入后台 Operation->System->Modules,切换到 Availables 标签页下找到 WordPress 模块点进安装按钮。



成功安装后出现提示信息如下,并且可以在左侧导航看到一个新标签 WordPress。




# 安装 WorePress

接下来需要安装 WordPress, 在 Pi 系统下创建一个博客。

在后台选择 Operation->WordPress->Setup WordPress,此处是对博客的一些参数进行配置。

Pi	OPERATION SETTING DEPLOYMENT
System Page	Setup WordPress Configure web server Create a blog
Widget WordPress	Install Path 配置安装路径 www/ wordpress
	Blog Title 配置博客名  Site URL 配置站点链接  http://zhanghua.wordpress.com/ Database Name 填写博客相关数据的数据库名  piwordpress User Name 登录数据库所需的用户名  root Password 登录数据库所需的密码
	Database Host 数据库位置 localhost Table Prefix 数据库表前级 eefwp_ Submit

填写必须参数后点击提交,会出现以下提示信息,这样就成功的在 Pi 系统内安装了 WordPress。




# 创建博客


接下来就可以创建一个博客了,切换到 Create a blog 标签页,输入博客作者名、博客名以及博客描述点击提交创建一个新博客。

Pi	OPERATION SETT	ING DEPLOYMENT		
System Page	Setup WordPress	Configure web server	Create a blog	
Widget	Member name			
WordPress				
	Blog name			
	My Blog			
	Blog description			
	Another WordPress blog site.			
	Submit			

成功后会出现以下提示信息,点击 visit now 链接即可进入新博客的管理界面。



下次登录后也可以从 Operation->WordPress->Setup WordPress 选择 Go to WordPress 进入博客的管理后台。



### 卸载 WordPress

如果不需要使用博客功能可以选择卸载 WordPress。进入 Operation->WordPress->Setup WordPress,点击 Uninstall WordPress,成功后会出现 WordPress has been uninstalled 提示信息。

